

Universidad de San Buenaventura seccional cali

> Érika Sarria Navarro Marby Dayana Giraldo García

Prácticas de laboratorio de redes sobre IPV6 Enfoque enrutamiento

Prácticas de laboratorio de redes sobre IPv6 Enfoque enrutamiento



Prácticas de laboratorio de redes sobre IPv6

Enfoque enrutamiento

Érika Sarria Navarro Marby Dayana Giraldo García

2012

© Universidad de San Buenaventura, seccional Cali Editorial Bonaventuriana

Título: Prácticas de laboratorio de redes sobre IPv6. Enfoque enrutamiento
Autores: Érika Sarria Navarro, Marby Dayana Giraldo García
ISBN: 978-958-8436-77-7

Rector Fray Álvaro Cepeda van Houten, OFM

Secretario Fray Juan de la Cruz Castellanos Alarcón, OFM

Vicerrector Académico Juan Carlos Flórez Buriticá

Vicerrector Administrativo y Financiero Félix R. Rodríguez Ballesteros

Directora de Investigaciones Ángela Rocío Orozco Zárate e-mail: arorozco@usbcali.edu.co

Director Proyección Social Ricardo Antonio Bastidas Delgado

Coordinador Editorial Bonaventuriana Claudio Valencia Estrada e-mail: clave@usbcali.edu.co

Diseño y diagramación: Angélica Rúa Rodas Corrección: Ernesto Fernández Riva. © Universidad de San Buenaventura, seccional Cali La Umbría, carretera a Pance A.A. 25162 y 7154 PBX: (572)318 22 00 – (572)488 22 22 Fax: (572)318 22 92, Ext.: 300 www.usbcali.edu.co • e-mail: EditorialBonaventuriana@usbcali.edu.co Cali - Colombia, Sur América

Este libro no puede ser reproducido total o parcialmente por ningún medio sin autorización escrita de la Universidad de San Buenaventura, seccional Cali.

Cali, Colombia 2011

Contenido

Presentación	7
Capítulo 1. Configuración básica	9
– Guía de laboratorio 1	9
Descripción general	9
Objetivos de la práctica	9
Desarrollo de la práctica	
- Guía de laboratorio 2	
Descripción general	20
Objetivos de la práctica	
Desarrollo de la práctica	21
Capítulo 2. Enrutamiento estático	
– Guía de laboratorio 3	
Descripción general	23
Objetivos de la práctica	23
Desarrollo de la práctica	25
- Guía de laboratorio 4	
Descripción general	
Objetivos de la práctica	
Desarrollo de la práctica	
Capítulo 3. Autconfiguración	
– Guía de laboratorio 5	
Descripción general	
Objetivos de la práctica	
Desarrollo de la práctica	
– Guía de laboratorio 6	
Descripción general	
Objetivos de la práctica	
Desarrollo de la práctica	40

 Guía de laboratorio 7	Ca	pítulo 4. Enrutamiento dinámico RIPng	
Descripción general 43 Objetivos de la práctica 43 Desarrollo de la práctica 45 - Guía de laboratorio 8 51 Descripción general 51 Objetivos de la práctica 51 Desarrollo de la práctica 54 Capítulo 5. Enrutamiento dinánico EIGRPV3 55 O Guía de laboratorio 9 55 Descripción general 55 Objetivos de la práctica 55 Descripción general 55 Objetivos de la práctica 55 Descripción general 61 Objetivos de la práctica 61 Descripción general 61 Objetivos de la práctica 62 Capítulo 6. Enrutamiento dinámico OSFV3 65 - Guía de laboratorio 11 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 67 - Guía de laboratorio 12 71 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 65 Descripción general 71 Objetivos de la práctica 72 Capítulo 7. Dual stack <td>_</td> <td>Guía de laboratorio 7</td> <td></td>	_	Guía de laboratorio 7	
Objetivos de la práctica 43 Desarrollo de la práctica 45 - Guía de laboratorio 8 51 Descripción general 51 Objetivos de la práctica 51 Desarrollo de la práctica 54 Capítulo 5. Enrutamiento dinámico EIGRPV3 55 - Guía de laboratorio 9 55 Descripción general 55 Descripción general 55 Descripción general 61 Descripción general 62 Capítulo 6. Enrutamiento dinámico OSFFv3 65 - Guía de laboratorio 11 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 67 - Guía de laboratorio 12 71 Desarrollo de la práctica 67 Descripción general 75 Desarrollo de la práctica 72 Capítulo 7. Dual stack 75 Objetivos de la práctica		Descripción general	43
Desarrollo de la práctica		Objetivos de la práctica	43
 Guía de laboratorio 8		Desarrollo de la práctica	45
Descripción general 51 Objetivos de la práctica 51 Desarrollo de la práctica 54 Capítulo 5. Enrutamiento dinámico EIGRPv3 55 – Guía de laboratorio 9 55 Descripción general 55 Objetivos de la práctica 57 Descripción general 61 Descripción general 61 Descripción general 61 Objetivos de la práctica 62 Capítulo 6. Enrutamiento dinámico OSPFv3 65 – Guía de laboratorio 11 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 62 Capítulo 6. Enrutamiento dinámico OSPFv3 65 – Guía de laboratorio 11 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 67 – Guía de laboratorio 12 71 Descripción general 71 Objetivos de la práctica 72 Capítulo 7. Dual stack 75 – Guía de laboratorio 13 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción	-	Guía de laboratorio 8	51
Objetivos de la práctica 51 Desarrollo de la práctica 54 Capítulo 5. Enrutamiento dinámico EIGRPv3. 55 – Guía de laboratorio 9 55 Descripción general 55 Objetivos de la práctica 57 – Guía de laboratorio 10 61 Descripción general 61 Objetivos de la práctica 62 Capítulo 6. Enrutamiento dinámico OSPFv3 65 – Guía de laboratorio 11 65 Descripción general 61 Objetivos de la práctica 62 Capítulo 6. Enrutamiento dinámico OSPFv3 65 – Guía de laboratorio 11 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 67 – Guía de laboratorio 12 71 Descripción general 71 Objetivos de la práctica 72 Capítulo 7. Dual stack 75 – Guía de laboratorio 13 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75		Descripción general	51
Desarrollo de la práctica		Objetivos de la práctica	51
Capítulo 5. Enrutamiento dinámico EIGRPV3. 55 - Guía de laboratorio 9 55 Descripción general 55 Objetivos de la práctica 57 - Guía de laboratorio 10 61 Descripción general 61 Objetivos de la práctica 61 Descripción general 61 Objetivos de la práctica 62 Capítulo 6. Enrutamiento dinámico OSPFv3 65 - Guía de laboratorio 11 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 65 Descripción general 65 Descripción general 71 Descripción general 71 Descripción general 71 Descripción general 72 Capítulo 7. Dual stack 75 - Guía de laboratorio 13 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción general 75		Desarrollo de la práctica	54
 Guía de laboratorio 9	Ca	pítulo 5. Enrutamiento dinámico EIGRPv3	55
Descripción general 55 Objetivos de la práctica 55 Desarrollo de la práctica 57 - Guía de laboratorio 10 61 Descripción general 61 Objetivos de la práctica 61 Desarrollo de la práctica 62 Capítulo 6. Enrutamiento dinámico OSPFv3 65 - Guía de laboratorio 11 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 67 Osura de laboratorio 12 71 Descripción general 71 Objetivos de la práctica 72 Capítulo 7. Dual stack 75 – Guía de laboratorio 13 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción general 75 Descripción general 82 Deserrollo de la práctica 82	_	Guía de laboratorio 9	55
Objetivos de la práctica 55 Desarrollo de la práctica 57 - Guía de laboratorio 10 61 Descripción general 61 Objetivos de la práctica 62 Capítulo 6. Enrutamiento dinámico OSPFv3 65 - Guía de laboratorio 11 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 66 Descripción general 65 Destripción general 67 Guía de laboratorio 12 71 Descripción general 71 Objetivos de la práctica 72 Capítulo 7. Dual stack 75 – Guía de laboratorio 13 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 72 Capítulo 7. Dual stack 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75		Descripción general	55
Desarrollo de la práctica 57 - Guía de laboratorio 10 61 Descripción general 61 Objetivos de la práctica 62 Capítulo 6. Enrutamiento dinámico OSPFv3 65 - Guía de laboratorio 11 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 67 - Guía de laboratorio 12 71 Descripción general 71 Objetivos de la práctica 72 P Guía de laboratorio 12 71 Descripción general 71 Objetivos de la práctica 72 Capítulo 7. Dual stack 75 O Guía de laboratorio 13 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Desarrollo de la práctica 75 Desarrollo de la práctica 75 Descripción general 82 Objetivos de la práctica 82 Objetivos de la práct		Objetivos de la práctica	55
 Guía de laboratorio 10		Desarrollo de la práctica	57
Descripción general 61 Objetivos de la práctica 61 Desarrollo de la práctica 62 Capítulo 6. Enrutamiento dinámico OSPFv3 65 – Guía de laboratorio 11 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 67 – Guía de laboratorio 12 71 Descripción general 71 Objetivos de la práctica 71 Descripción general 71 Objetivos de la práctica 72 Capítulo 7. Dual stack 75 – Guía de laboratorio 13 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción general 82 Descripción general 82 Descripción general 82 Descripción general 82 Descripción general 82 <	_	Guía de laboratorio 10	61
Objetivos de la práctica 61 Desarrollo de la práctica 62 Capítulo 6. Enrutamiento dinámico OSPFv3 65 – Guía de laboratorio 11 65 Descripción general 65 Objetivos de la práctica 65 Desarrollo de la práctica 67 – Guía de laboratorio 12 71 Descripción general 72 Capítulo 7. Dual stack 75 – Guía de laboratorio 13 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Desarrollo de la práctica 76 Objetivos de la práctica 75 Desarrollo de la práctica 76 Desarrollo de la práctica 82 Descripción general 82 Objetivos de la práctica 82		Descripción general	61
Desarrollo de la práctica		Objetivos de la práctica	61
Capítulo 6. Enrutamiento dinámico OSPFv3		Desarrollo de la práctica	62
 Guía de laboratorio 11	Ca	pítulo 6. Enrutamiento dinámico OSPFv3	65
Descripción general65Objetivos de la práctica65Desarrollo de la práctica67- Guía de laboratorio 1271Descripción general71Objetivos de la práctica71Desarrollo de la práctica72Capítulo 7. Dual stack75- Guía de laboratorio 1375Descripción general75Objetivos de la práctica75Descripción general75Descripción general75Descripción general75Descripción general75Descripción general75Descripción general82Desarrollo de la práctica82Descripción general82Objetivos de la práctica82Desarrollo de la práctica82Descripción general82Anexo 1. Convenciones utilizadas en los diagramas de conexión87Anexo 2. Configuración básica de un host con Windows89Anexo 3. Hardware y software requerido91Bibliografía93	_	Guía de laboratorio 11	65
Objetivos de la práctica 65 Desarrollo de la práctica 67 - Guía de laboratorio 12 71 Descripción general 71 Objetivos de la práctica 71 Objetivos de la práctica 71 Desarrollo de la práctica 72 Capítulo 7. Dual stack 75 – Guía de laboratorio 13 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Desarrollo de la práctica 76 Objetivos de la práctica 77 – Guía de laboratorio 14 82 Descripción general 82 Objetivos de la práctica 82 Desarrollo de la práctica 82 Desarrollo de la práctica 82 Desarrollo de la práctica 84 Anexo 1. Convenciones utilizadas en los diagramas de conexión 87 Anexo 2. Configuración básica de un host con Windows 89 Anexo 3. Hardware y software requerido		Descripción general	65
Desarrollo de la práctica		Objetivos de la práctica	65
 Guía de laboratorio 12		Desarrollo de la práctica	67
Descripción general 71 Objetivos de la práctica 71 Desarrollo de la práctica 72 Capítulo 7. Dual stack 75 – Guía de laboratorio 13 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Desarrollo de la práctica 75 Desarrollo de la práctica 77 – Guía de laboratorio 14 82 Descripción general 82 Objetivos de la práctica 82 Descripción general 82 Objetivos de la práctica 82 Descripción general 82 Objetivos de la práctica 82 Objetivos de la práctica 82 Objetivos de la práctica 82 Desarrollo de la práctica 84 Anexo 1. Convenciones utilizadas en los diagramas de conexión 87 Anexo 2. Configuración básica de un host con Windows 89 Anexo 3. Hardware y software requerido 91 Bibliografía 93	_	Guía de laboratorio 12	71
Objetivos de la práctica 71 Desarrollo de la práctica 72 Capítulo 7. Dual stack 75 – Guía de laboratorio 13 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Desarrollo de la práctica 75 Objetivos de la práctica 75 Desarrollo de la práctica 77 – Guía de laboratorio 14 82 Descripción general 82 Objetivos de la práctica 82 Descripción general 82 Objetivos de la práctica 82 Descripción general 82 Objetivos de la práctica 82 Anexo 1. Convenciones utilizadas en los diagramas de conexión 87 Anexo 2. Configuración básica de un host con Windows 89 Anexo 3. Hardware y software requerido 91 Bibliografía 93		Descripción general	71
Desarrollo de la práctica		Objetivos de la práctica	71
Capítulo 7. Dual stack 75 – Guía de laboratorio 13 75 Descripción general 75 Objetivos de la práctica 75 Desarrollo de la práctica 77 – Guía de laboratorio 14 82 Descripción general 82 Objetivos de la práctica 82 Descripción general 82 Descripción general 82 Descripción general 82 Descripción general 82 Objetivos de la práctica 84 Anexo 1. Convenciones utilizadas en los diagramas de conexión 87 Anexo 2. Configuración básica de un host con Windows 89 Anexo 3. Hardware y software requerido 91 Bibliografía 93		Desarrollo de la práctica	72
 Guía de laboratorio 13	Ca	pítulo 7. Dual stack	75
Descripción general	_	Guía de laboratorio 13	
Objetivos de la práctica		Descripción general	75
Desarrollo de la práctica		Objetivos de la práctica	75
 Guía de laboratorio 14		Desarrollo de la práctica	77
Descripción general	_	Guía de laboratorio 14	
Objetivos de la práctica		Descripción general	82
Desarrollo de la práctica		Objetivos de la práctica	82
Anexo 1. Convenciones utilizadas en los diagramas de conexión		Desarrollo de la práctica	84
Anexo 2. Configuración básica de un host con Windows	An	nexo 1. Convenciones utilizadas en los diagramas de conexión	87
Anexo 3. Hardware y software requerido	Ar	nexo 2. Configuración básica de un host con Windows	
Bibliografía	Ar	nexo 3. Hardware v software requerido	
	Bił		

Presentación

En la actualidad la expansión de Internet con infinidad de dispositivos direccionables y el crecimiento tecnológico y demográfico de países como China e India, que solicitan más y más direcciones de red, ha creado un grave agotamiento del espacio de direcciones IPv4. Los límites actuales son realmente críticos y muy probablemente a mediados del próximo año se asignará la última dirección al público.

A fines de los ochenta ya se hacía evidente que la naciente red de redes, basada en el protocolo IPv4 y con cuatro mil millones de direcciones, no podría expandirse ilimitadamente. Desde ese momento se comenzaron a implementar estrategias que pretendían ahorrar al máximo el espacio de direcciones.

No fue sino hasta 1996 que se comenzaron a publicar RFC que definían el ya llamado protocolo IPv6, que ofrecería un espacio absurdo de 2^{128} direcciones asignables. Sin embargo, a lo largo de estos años ha sido objeto de controversias por su poca operatividad en comparación con su predecesor el protocolo IPv4.

Pero, indudablemente, es el momento de IPv6. Incluso países como Estados Unidos han volcado sus esfuerzos en un cambio real de las instituciones públicas que lleve cada vez más rápido al cambio total de sus redes a IPv6.

Los países latinoamericanos también han efectuado esfuerzos, a menudo no difundidos, para concienciar a ingenieros, técnicos y personal de IT a que se instruyan sobre todo lo relacionado con el protocolo de Internet versión 6 (IPv6). También el Gobierno y el sector privado deben invertir en capital, tiempo y recurso humano para la implementación exitosa de este cambio tecnológico.

Para ser coherentes con lo dicho, hoy presentamos este manual de laboratorio que se aventura a despertar la inquietud de los estudiantes de ingeniería (y por qué no, de los profesionales), para que realicen un acercamiento al nuevo protocolo. El estudio se enfoca en las estrategias de enrutamiento de paquetes (de manera dinámica o estática).

El estudiante que siga estas prácticas debe contar con un conocimiento básico en configuración de equipos de marca Cisco y en direccionamiento de IPv6, para poder aprovecharlo al máximo.

Se desarrollaron una serie de prácticas de laboratorio que incluyen temas tales como: configuración básica de una red IPv6, autoconfiguración, enrutamiento y dual sTack. En la parte de enrutamiento, este se maneja a través de rutas estáticas y protocolos de enrutamiento dinámico como *Routing Information Protocol New Generation* (RIPng, protocolo de información de enrutamiento de nueva generación), *Enhanced Interior Gateway Routing Protocol*, versión 3 (EIGRPv3, protocolo de enrutamiento de puerta de enlace interior mejorado, versión 3) y *Open Shortest Path First* (OSPFv3, ruta más corta primero, versión 3).

Cada tema se presenta a través de dos prácticas. La primera, completamente descrita y con soluciones para cada situación de configuración requerida, permite que el estudiante verifique los comandos necesarios y la segunda plantea un reto a través de una configuración más compleja, que permite la autoevaluación y puede ser implementada sobre equipos reales o comprobada en el *software* de simulación deseado.

Todo el material presentado en este libro fue debidamente reproducido y comprobado en un ambiente de cableado real o un ambiente simulado, utilizando herramientas y equipos de la marca Cisco Systems, con que cuenta el Laboratorio de Redes de la Universidad de San Buenaventura, seccional Cali, ubicado en el Parque Tecnológico de La Umbría.

En el Anexo 1 se presentan las convenciones gráficas utilizadas en este libro para representar tipos de conexiones y equipos; en el Anexo 2 se muestra la configuración básica de un host con Windows, y en el Anexo 3 se enumeran los equipos y el software de simulación que se utilizaron durante el desarrollo de este trabajo.

Esperamos que este libro se convierta en un primer paso para impulsar la investigación y desarrollo de aplicaciones más allá del marco de la Universidad, y que cumpla con sus expectativas.

Capítulo 1 Configuración básica

Guía de laboratorio 1

Descripción general

En esta práctica se conectan por primera vez host y enrutadores en un entorno Ipv6. Los pasos de configuración básica, tanto de los host como de los enrutadores, se deben repetir en las prácticas siguientes y por tanto solo serán especificados en esta práctica.

Objetivos de la práctica

- Conectar una red a partir de la conexión presentada.
- Realizar tareas de configuración básicas en un enrutador.
- Configurar y activar las interfaces Ethernet con direcciones Ipv6.
- Probar y verificar las configuraciones.



Figura 1 Diagrama de conexión del laboratorio 1

Tabla de	e dire	eccion	amiento
----------	--------	--------	---------

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
D1	Fa0/0	2001:1:1:1:1:1	/64	N/A
KI	Fa0/1	2001:2:2:2::1	/64	N/A
PC1	NIC	2001:1:1:1::2	/64	2001:1:1:1:1
PC2	NIC	2001:2:2:2::2	/64	2001:2:2:2::1

Desarrollo de la práctica

El primer paso de cada práctica debe ser la conexión de los dispositivos según el diagrama presentado. Recuerde verificar el cableado y encender los equipos antes de comenzar la práctica.

Conexión al enrutador

De esta manera el administrador de red se distancia del modo EXEC usuario y se apresta a comenzar la configuración y/o supervisión.

Conexión física

Durante la fase inicial, adicionalmente al diagrama de conexión presentado debe realizarse un enlace que permita la configuración de los enrutadores a través del puerto de consola.

En la Figura 1 el equipo host PC1 presenta dos conexiones diferentes:

- La línea gris representa un cable traspuesto (*rollover*) entre el puerto de consola en el enrutador y un puerto COM de PC. Esta conexión solo es necesaria mientras se realiza la configuración del enrutador.
- La línea negra representa un cable de conexión directa entre la tarjeta de interfaz de red (NIC) del equipo host y cualquier interfaz Fast Ethernet del switch.

Figura 2 Modo de conexión de los host



Conexión lógica a través de Hyperterminal

El programa Hyperterminal, contenido tradicionalmente en el sistema operativo Microsoft Windows, permite unir dos equipos a través de una conexión asíncrona. Específicamente en este caso, a través de este programa se puede acceder a la línea de comandos de consola (CLI).

A partir de Windows Vista el programa Hyperterminal no hace parte de Microsoft Windows; por tanto, deben utilizarse otros emuladores de terminal como son HyperTerminal Private Edition (HTPE) y Putty.

En las figura 3, 4 y 5 se observan la información que solicita el Hyperterminal en el momento de crear una conexión: nombre, puerto a usar y propiedades de la conexión.

Las propiedades de la conexión deben ser: una velocidad de 9600 bps, 8 bits de datos, ningún bit de paridad, 1 bit de parada y ningún control de flujo.

Una vez que la conexión ha sido establecida, se accede a la interfaz de línea de comandos (CLI) del enrutador en modo EXEC usuario, denotado por un prompt ">".

Descripción de la conexión ?X	Conectar a ?X
Escriba un nombre y elija un icono para la conexión: Nombre: I Icono: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Escriba detalles del número de teléfono que desea marcar: País o región: Colombia (57) Cógligo de área: 2 Número de teléfono: Com Cognectar usando: COM1 Aceptar Cancelar

Descripción de la conexión

Figura 3

Figura 4 Conexión de consola al enrutador –Conectar a–

<u>B</u> its por segundo:	9600	~	
Bits de <u>d</u> atos:	8	*	
Paridad:	Ninguno	*	
Bit <u>s</u> de parada:	1	*	
Control de flujo:	Ninguno	*	

Figura 5 Propiedades de COM1

Preparando el enrutador

En cada práctica el enrutador debe borrarse para iniciar una configuración desde cero.

Entrar al modo EXEC privilegiado

De esa manera el administrador de red se distancia del modo EXEC usuario y se apresta a comenzar la configuración y/o supervisión.

R1>enable

R1#

Borrar la configuración

Al borrar el archivo startup-config se elimina la configuración almacenada en la NVRAM.

R1#erase startup-config Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm] [OK] Erase of nvram: complete R1#

Reiniciar el enrutador

El enrutador debe ser reiniciado para cargar un running-config que contiene una configuración básica por defecto, pero ninguna información de direccionamiento, enrutamiento o configuración específica.

Antes de reiniciar, el sistema pregunta, para asegurar la decisión, si desea salvarse la configuración del sistema. Debe responderse NO.

R1#reload System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no Proceed with reload? [confirm]

Configuración básica

La configuración básica abarca la asignación de nombre, seguridad básica y otras opciones de ajuste del enrutador.

Entrar al modo de configuración global

Comienzan los cambios de configuración del enrutador.

Enrutador#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Enrutador (config)#

Nombrar el enrutador

Deben asignarse nombres a los distintos elementos de red para permitir una fácil identificación tanto en el momento de la configuración como en el uso diario.

```
Enrutador (config)#hostname R1
R1#
```

Desactivar la búsqueda de DNS

Cada vez que se escribe un comando mal, el enrutador lo traduce en un nombre de dominio y realiza la búsqueda respectiva. Para evitar dicha búsqueda en caso de no tener ningún servidor de dominio configurado se utiliza el comando siguiente:

R1(config)#no ip domain-lookup

Configuración de seguridad

Los enrutadores pueden ser blanco de atacantes que buscan no solo información específica (datos) sino también desestabilizar la estructura de red. A continuación se configurará la primera línea de defensa de los enrutadores: las contraseñas.

Configurar el MOTD

El MOTD es el "Message of the Day banner", es decir, el mensaje que aparecerá en lCLI cada vez que una sesión de consola o de terminal remota inicie. Este mensaje tiene fines legales, al informar al posible atacante la ilegalidad de su acción. Debe evitarse cualquier frase que invite al acceso, como "Bienvenidos".

R1 (config) #banner motd %!!!acceso solo a usuarios autorizados!!!%

El mensaje a colocar debe ir entre dos caracteres diferentes a cualquier carácter contenido en el mensaje. En este ejemplo se utiliza el carácter "%".

Contraseñas

Las contraseñas aseguran una primera dificultad en el momento del acceso al enrutador. Cada enrutador tiene una secuencia de recuperación de contraseña en caso de olvido, pero dicho procedimiento requiere del acceso físico al dispositivo.

La primera contraseña será la que restrinja el acceso al modo EXEC privilegiado. En este caso se usará la palabra *laboratorio* como contraseña.

R1(config)#enable secret laboratorio

Para restringir el acceso a través del puerto de consola del enrutador, primero se accede al modo de configuración correspondiente a la interfaz de consola:

R1(config)#line console 0 R1(config-line)#password consola R1(config-line)#login R1(config-line)#exit R1(config)#

Para restringir el acceso a través de telnet, primero se accede al modo de configuración correspondiente a la interfaz de VTY: R1(config)#line vty 0 4 R1(config-line)#password terminal R1(config-line)#login R1(config-line)#exit R1(config)#

Habilitación global de IPv6

El protocolo IPv6 debe ser habilitado a nivel global en el enrutador para que los comandos en las interfaces operen.

R1(config)# ipv6 unicast-routing

Direccionamiento

Las interfaces se configurarán utilizando las direcciones presentadas en la tabla de direccionamiento de este laboratorio.

Para información adicional sobre la estructura de las direcciones IPv6 ver la RFC3513 en: http://www.ietf.org/rfc/rfc3513.txt

Interfaces FastEthernet

En esta práctica se utilizan dos interfaces FastEthernet (100Mbps) del enrutador R1.

R1(config)#interface fastEthernet 0/0 R1(config-if)# ipv6 enable R1(config-if)#ipv6 address 2001:1:1:1::1/64 R1(config-if)#no shutdown R1(config)# interface fastEthernet 0/1 R1(config-if)# ipv6 enable R1(config-if)# ipv6 address 2001:2:2:2::1/64 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# end R1(config-if)# end R1#

Note que por primera vez en esta práctica se establece una diferencia con una configuración IPv4: Se debe habilitar explícitamente el protocolo IPv6 en cada

una de las interfaces y adicionalmente, el comando ip address se modifica por IPv6 address.

Almacenamiento de la configuración

Una vez se finaliza la configuración del enrutador, se debe mover la configuración actual, contenida en el archivo running-config, de su ubicación en memoria RAM a una ubicación en memoria NVRAM (no volátil).en el archivo startup-config.

R1#copy running-config startup-config

Building configuration... [OK] R1#

Configuración de los host

Debe configurarse en cada host la dirección IPv6 y el Gateway correspondiente. Sin embargo debe tenerse en cuenta que cada uno de los PC, portátiles o dispositivos correspondientes a hosts deben habilitar el protocolo IPv6 para poder conectarse a la red. Específicamente hay que considerar el sistema operativo instalado en cada host para la inclusión de las direcciones IPv6.

Por este motivo, en el Anexo 2 se encuentran las especificaciones para la configuración de host con el sistema operativo Windows XP.

Verificación de las configuraciones

Al igual que en IPv4, existen una serie de comandos tipo show que permiten verificar el comportamiento de las interfaces conectadas.

Estado de las interfaces configuradas en IPv6

Para verificar cada una de las interfaces por separado:

R1(config)# show ipv6 interface fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20A:F3FF:FEA2:1001 No Virtual link-local address(es): Global unicast address(es): 2001:1:1:1::1, subnet is 2001:1:1:1::/64 Joined group address(es): FF02::1 FF02::1:FF00:1 FF02::1:FFA2:1001 MTU is 1500 bytes [...]

R1(config)# show ipv6 interface fastEthernet 0/1

FastEthernet0/1 is up, line protocol is up ipv6 is enabled, link-local address is FE80::20A:F3FF:FEA2:1002 No Virtual link-local address(es): Global unicast address(es): 2001:2:2:2::1, subnet is 2001:2:2:2::/64 Joined group address(es): FF02::1 FF02::1:FF00:1 FF02::1:FFA2:1002 MTU is 1500 bytes [...]

Estado resumido de las interfaces configuradas en IPv6

Para verificar simultáneamente la conectividad de todas las interfaces:

R1(config)# show ipv6 interface brief

 FastEthernet0/0
 [up/up]

 FE80::20A:F3FF:FEA2:1001

 2001:1:1:1:1

 FastEthernet0/1
 [up/up]

 FE80::20A:F3FF:FEA2:1002

 2001:2:2:2:1

 Serial0/0/0
 [administratively down/down]

 Serial0/0/1
 [administratively down/down]

 Vlan1
 [administratively down/down]

Verificación de la conectividad

Debe haber conectividad exitosa entre el dispositivo final y el enrutador. Para esta práctica, puede comprobarse la conectividad entre el enrutador y cada uno de los hosts PC1 y PC2, y entre ellos.

Por ejemplo, entre el enrutador y PC2:

R1#ping 2001:2:2:2::2

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:2:2:2:2, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 62/81/156 ms

Por ejemplo, desde PC1 a PC2:

C:\ping 2001:2:2:2:2

Pinging 2001:2:2:2::2 with 32 bytes of data: Reply from 2001:2:2:2::2: bytes=32 time=109ms TTL=127 Reply from 2001:2:2:2::2: bytes=32 time=125ms TTL=127 Reply from 2001:2:2:2::2: bytes=32 time=125ms TTL=127 Reply from 2001:2:2:2::2: bytes=32 time=109ms TTL=127 Ping statistics for 2001:2:2:2::2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 109ms, Maximum = 125ms, Average = 117ms

Guía de laboratorio 2

Descripción general

De acuerdo con los conceptos y comandos manejados en la práctica de laboratorio 1, se presenta el siguiente diagrama de conexión para ser construido en un software de simulación de redes.



Figura 6 Diagrama de conexión del laboratorio 2



Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
	Fa0/0	2001:1:1:1:1	/64	N/A
нQ	Fa0/1	2001:2:2:2::1	/64	N/A
PCO	NIC	2001:1:1:1::2	/64	2001:1:1:1:1
PC1	NIC	2001:1:1:1::3	/64	2001:1:1:1:1
PC2	NIC	2001:1:1:1::4	/64	2001:1:1:1:1
PC3	NIC	2001:1:1:1::5	/64	2001:1:1:1:1
PC4	NIC	2001:2:2:2::2	/64	2001:2:2:2::1
PC5	NIC	2001:2:2:2::3	/64	2001:2:2:2::1
PC6	NIC	2001:2:2:2::4	/64	2001:2:2:2::1
PC7	NIC	2001:2:2:2::5	/64	2001:2:2:2::1

Tabla de direccionamiento

Desarrollo de la práctica

Construcción del diagrama de conexión

Realice la conexión a de todos los hosts y los dispositivos de red para crear la topología de la figura.

Configuración básica y de seguridad

Realice la configuración básica nombrando los dispositivos y fijando contraseñas. Por efectos prácticos, durante las simulaciones se recomienda utilizar una misma palabra para las contraseñas. Aquí usaremos la palabra seguridad.

Habilitación global de IPv6

Habilite el protocolo IPv6 a nivel global en cada enrutador.

Direccionamiento

Realice la configuración de las interfaces del enrutador HQ según la tabla de direccionamiento presentada.

Configuración de los host

Debe configurar en cada host la dirección IPv6 y el Gateway correspondiente.

Verificación de las configuraciones

Asegúrese de que todas las PC puedan realizar ping a sus gateway y a otros PC.

Capítulo 2 Enrutamiento estático

Guía de laboratorio 3

Descripción general

En esta práctica se conectarán tres enrutadores a través de sus interfaces seriales. Para la distribución de los paquetes en la red se deberán establecer rutas de conexión utilizando enrutamiento estático.

Objetivos de la práctica

- Conectar una red a partir de la conexión presentada.
- Realizar tareas de configuración básicas en un enrutador.
- Configurar y activar las interfaces con direcciones IPv6.
- Determinar y configurar las rutas estáticas adecuadas.
- Probar y verificar las configuraciones.



Figura 7 Diagrama de conexión del laboratorio 3

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
DO	S0/0/0	2000::2	/64	N/A
KU	S0/0/1	2001::1	/64	N/A
D 1	S0/0/0	2000::1	/64	N/A
KI	Fa0/0	2003::1	/64	N/A
D 2	S0/0/1	2001::2	/64	N/A
K2	Fa0/0	2004::1	/64	N/A
PC1	NIC	2003::2	/64	2003::1
PC2	NIC	2004::2	/64	2004::1
PC3	NIC	2003::3	/64	2003::1
PC4	NIC	2004::3	/64	2004::1

Desarrollo de la práctica

El primer paso de cada práctica debe ser la conexión de los dispositivos según el diagrama presentado. Recuerde verificar el cableado y encender los equipos antes de comenzar la práctica. Conecte el número de consolas necesarias para acceder a la configuración de los distintos dispositivos de red.

Preparando el enrutador

Borre las configuraciones previas en cada uno de los enrutadores y reinícielos antes de comenzar la configuración.

Configuración básica y de seguridad

Realice la configuración básica de los tres enrutadores, incluyendo:

- Nombre del enrutador
- Desactivación de la búsqueda de DNS
- Motd
- Contraseña de modo EXEC privilegiado
- Contraseña para la conexión por consola
- Contraseña para las conexiones por telnet

Habilitación global de IPv6

Habilite el protocolo IPv6 a nivel global en cada enrutador.

R0(config)# ipv6 unicast-routing

R1(config)# ipv6 unicast-routing

R2(config)# ipv6 unicast-routing

Direccionamiento

Las interfaces se configurarán utilizando las direcciones presentadas en la tabla de direccionamiento de este laboratorio.

Interfaces FastEthernet

Configure las interfaces FastEthernet de cada enrutador de acuerdo con la tabla de direccionamiento y el diagrama de conexión.

Enrutador(config) # interface [Nombre y número de la interfaz]

Enrutador(config-if)# ipv6 enable

Enrutador(config-if)# ipv6 address [Dirección IPv6 de la interfaz]

Enrutador(config-if)# no shutdown

Interfaces seriales

Configure las interfaces seriales de cada enrutador de acuerdo con la tabla de direccionamiento y el diagrama de conexión.

Si la interfaz serial que se está configurando es el DCE debe configurarse la velocidad de reloj con el comando clock rate.

Para el enrutador RO:

R0(config)# interface S0/0/0 R0(config-if)# ipv6 enable R0(config-if) # ipv6 address 2000::2/64 R0(config-if)# clock rate 64000 R0(config-if)# no shutdown R0(config-if)# end R0(config)# interface S0/0/1 R0(config-if)# ipv6 enable R0(config-if)# ipv6 address 2001::1/64 R0(config-if)# clock rate 64000 R0(config-if)# no shutdown R0(config-if)# end Para el enrutador R1: R1(config)# interface S0/0/0 R1(config-if)# ipv6 enable R1(config-if) # ipv6 address 2000::1/64 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# end

Para el enrutador R2:

R2(config)# interface S0/0/1 R2(config-if)# ipv6 enable R2(config-if)# ipv6 address 2001::2/64 R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# end

Almacenamiento de la configuración

Copie el archivo running-config en el archivo startup-config.

Configuración de los host

Configure en cada host la dirección IPv6 y el Gateway correspondiente. Recuerde que en el Anexo 2 se encuentran las especificaciones para la configuración de host con el sistema operativo Windows XP.

Verificación de la conexión del dispositivo directamente conectado

Aún no debe haber conectividad entre los dispositivos finales. Sin embargo, puede comprobar la conectividad entre tres enrutadores y entre un dispositivo final y su gateway predeterminado.

Por ejemplo, entre los enrutadores R1 y R0:

R1#ping 2000::2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2000::2, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/25/32 ms

Por ejemplo, entre los enrutadores R0 y R2:

R0#ping 2001::2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001::2, timeout is 2 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 31/31/32 ms

Configuración del enrutamiento estático

El enrutamiento estático permite que el administrador de red establezca de manera manual las rutas que deben seguir los paquetes para llegar de una parte de la red a otra. En IPv6 existe el enrutamiento estático con el mismo concepto de IPv4.

Verificación de la tabla de enrutamiento

Deben observarse detenidamente las entradas de enrutamiento en cada enrutador para verificar las redes que necesitan de una ruta estática para ser alcanzadas.

Se utiliza entonces el comando show IPv6 route (análogo al comando show IPv6 route de IPv4)

En el enrutador R0:

R0#show ipv6 route

ipv6 Routing Table - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external

- C 2000::/64 [0/0] via ::, Serial0/0/0
- L 2000::2/128 [0/0] via ::, Serial0/0/0
- C 2001::/64 [0/0] via ::, Serial0/0/1
- L 2001::1/128 [0/0] via ::, Serial0/0/1
- L FF00::/8 [0/0] via ::, Null0

Faltan las rutas a las redes 2003::/64 y 2004::/64, ya que estas no están directamente conectadas al enrutador R0.

En la tabla de enrutamiento pueden observarse las direcciones unicast de uso local (marcadas con L).

En el enrutador R1:

R1#show ipv6 route

ipv6 Routing Table - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

11 - ISIS L1, 12 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

- C 2000::/64 [0/0] via ::, Serial0/0/0
- L 2000::1/128 [0/0] via ::, Serial0/0/0
- C 2003::/64 [0/0] via ::, FastEthernet0/0
- L 2003::1/128 [0/0] via ::, FastEthernet0/0
- L FF00::/8 [0/0] via ::, Null0

Faltan las rutas a las redes 2001::/64 y 2004::/64, ya que estas no están directamente conectadas al enrutador R1.

En el enrutador R2:

R2#show ipv6 route

ipv6 Routing Table - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

11 - ISIS L1, 12 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

C 2001::/64 [0/0]

via ::, Serial0/0/1

L 2001::2/128 [0/0]

via ::, Serial0/0/1

- C 2004::/64 [0/0] via ::, FastEthernet0/0
- L 2004::1/128 [0/0] via ::, FastEthernet0/0
- L FF00::/8 [0/0] via ::, Null0

Faltan las rutas a las redes 2000::/64 y 2003::/64, ya que estas no están directamente conectadas al enrutador R2.

Configuración de rutas estáticas

Las rutas de IPv6 usan los mismos protocolos y las mismas técnicas que IPv4. Si bien las direcciones son más largas, los protocolos utilizados en el enrutamiento IPv6 son simplemente extensiones lógicas de los protocolos utilizados en IPv4.

Aunque las direcciones IPv6 son más largas que las de IPv4, las técnicas para establecer las rutas (estática o dinámicamente) son similares.

De acuerdo con los resultados obtenidos con el comando show IPv6 route, se construyen las rutas estáticas necesarias.

El formato del comando IPv6 route es:

Enrutador(config)# ipv6 route	[Dirección de red a alcanzar/prefijo de red]
	[Dirección de la interfaz a través de la cual
	se alcanzará la red]

Para el enrutador R0:

R0(config)# ipv6 route 2003::/64 2000::1 R0(config)# ipv6 route 2004::/64 2001::2

Si se visualiza nuevamente la tabla de enrutamiento, las rutas estáticas deben aparecer.

R0#show ipv6 route ipv6 Routing Table - 7 entries Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP U - Per-user Static route, M - MIPv6 II - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external

- C 2000::/64 [0/0] via ::, Serial0/0/0
- L 2000::2/128 [0/0] via ::, Serial0/0/0
- C 2001::/64 [0/0] via ::, Serial0/0/1
- L 2001::1/128 [0/0] via ::, Serial0/0/1
- S 2003::/64 [1/0] via 2000::1
- S 2004::/64 [1/0] via 2001::2
- L FF00::/8 [0/0] via ::, Null0

A continuación se configuran las rutas estáticas para el enrutador R1 y para el enrutador R2:

R1(config)# ipv6 route 2001::/64 2000::2 R1(config)# ipv6 route 2004::/64 2000::2 R2(config)# ipv6 route 2000::/64 2001:1 R2(config)# ipv6 route 2003::/64 2001::1

Verificación de la conectividad

Una vez las rutas estáticas son establecidas en cada enrutador, la red es completamente operativa. Pruebe con los comandos de verificación vistos y en caso de falla verifique las configuraciones y conexiones físicas.

Guía de laboratorio 4

Descripción general

De acuerdo con los conceptos y comandos manejados en la práctica de laboratorio 2, se presenta el siguiente diagrama de conexión para ser construido en un software de simulación de redes.



Figura 8 Diagrama de conexión del laboratorio 4



Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
	Fa0/0	2001:4:4:4::1	/64	N/A
HQ	S0/0/0	2001:3:3:3::1	/64	N/A
	S0/0/1	2001:5:5:5::1	/64	N/A
D 1	Fa0/0	2001:2:2:2::1	/64	N/A
K1	S0/0/0	2001:3:3:3::2	/64	N/A
D.2	Fa0/0	2001:6:6:6::1	/64	N/A
KZ	S0/0/1	2001:5:5:5::2	/64	N/A
D 2	Fa0/0	2001:2:2:2::2	/64	N/A
K3	Fa0/1	2001:1:1:1:1	/64	N/A
D.4	Fa0/0	2001:6:6:6::2	/64	N/A
K4	Fa0/1	2001:7:7:7::1	/64	N/A
PC0	NIC	2001:1:1:1::2	/64	2001:1:1:1:1
PC1	NIC	2001:1:1:1::3	/64	2001:1:1:1:1
PC2	NIC	2001:7:7:7::2	/64	2001:7:7:7:1
PC3	NIC	2001:7:7:7::3	/64	2001:7:7:7::1
PC4	NIC	2001:4:4:4::2	/64	2001:4:4:4::1
PC5	NIC	2001:4:4:4::3	/64	2001:4:4:4::1

Tabla de direccionamiento

Desarrollo de la práctica

Construcción del diagrama de conexión

Realice la conexión a de todos los hosts y los dispositivos de red para crear la topología de la figura.

Configuración básica y de seguridad

Realice la configuración básica nombrando los dispositivos y fijando contraseñas. Por efectos prácticos, durante las simulaciones se recomienda utilizar una misma palabra para las contraseñas. Aquí usaremos la palabra seguridad.

Habilitación global de IPv6

Habilite el protocolo IPv6 a nivel global en cada enrutador.

Direccionamiento

Realice la configuración de las interfaces de los enrutadores HQ, R1, R2, R3 y R4, según la tabla de direccionamiento presentada.

Configuración de los host

Debe configurar en cada host la dirección IPv6 y el Gateway correspondiente.

Configuración del enrutamiento estático

En cada enrutador realice la configuración de las rutas estáticas necesarias para la interconectividad de toda la red.

Verificación de la conectividad

Una vez las rutas estáticas son establecidas en cada enrutador, la red es completamente operativa. Asegúrese de que todos los PC puedan realizar ping a sus gateways y a otros PC, así como también a todos los enrutadores
Capítulo 3 Autoconfiguración

Guía de laboratorio 5

Descripción general

En esta práctica se conectarán tres enrutadores a través de sus interfaces fastEthernet y se utilizará la herramienta de autoconfiguración para que dos de ellos reciban sus direcciones de red del otro enrutador.

Objetivos de la práctica

- Conectar una red a partir de la conexión presentada.
- Realizar tareas de configuración básicas en un enrutador.
- Configurar y activar interfaces FastEthernet a través de la opción de autoconfiguración de direcciones IPv6.
- Probar y verificar las configuraciones.
- Figura 5. Diagrama de conexión del laboratorio 5.



Figura 9 Diagrama de conexión del laboratorio 5

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
RO	Fa0/0	2001:1:1:1:1	/64	N/A
R1	Fa0/0	Autoconfiguración	Autoconfiguración	N/A
R2	Fa0/0	Autoconfiguración	Autoconfiguración	N/A

Desarrollo de la práctica

El primer paso de cada práctica debe ser la conexión de los dispositivos según el diagrama presentado. Recuerde verificar el cableado y encender los equipos antes de comenzar la práctica. Conecte el número de consolas necesarias para acceder a la configuración de los distintos dispositivos de red.

Preparando el enrutador

Borre las configuraciones previas en cada uno de los enrutadores y reinícielos antes de comenzar la configuración.

Configuración básica y de seguridad

Realice la configuración básica de los tres enrutadores incluyendo:

- Nombre del enrutador.
- Desactivación de la búsqueda de DNS.
- Motd.
- Contraseña de modo EXEC privilegiado.
- Contraseña para la conexión por consola.
- Contraseña para las conexiones por telnet.

Configuración de las interfaces FastEthernet

Se seleccionará R0 como el enrutador origen de la autoconfiguración de la red. Debe, por tanto, ser configurado con la dirección IPv6 asignada en la tabla:

R0(config)# interface fa0/0 R0(config-if)# ipv6 enable R0(config-if)# ipv6 address 2001:1:1:1:1/64 R0(config-if)# no shutdown R0(config-if)# end

Habilitación global de IPv6

Solo se habilita el protocolo IPv6 a nivel global en el enrutador R0:

R0(config)# ipv6 unicast-routing

Si se desea observar el intercambio de mensajes ICMP entre los enrutadores en la fase de autoconfiguración, puede utilizarse el comando debug IPv6 packet.

Preparación de los enrutadores no configurados

Los enrutadors que no han sido configurados, deben encender la interfaz Fastethernet a utilizar (para este laboratorio se utiliza la interfaz Fa0/0), sin configurar ninguna dirección IP. Luego se utiliza el comando IPv6 address autoconfig, para activar la autoconfiguración:

En R1:

R1(config)# interface fa0/0 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# ipv6 enable R1(config-if)# ipv6 address autoconfig R1(config-if)# end En R2: R2(config)# interface fa0/0 R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# ipv6 enable R2(config-if)# ipv6 address autoconfig R2(config-if)# end

Verificación de las direcciones de la autoconfiguración

Las direcciones obtenidas en la autoconfiguración en los enrutadores R1 y R2, se forman de una combinación entre la red escogida por el enrutador R0 y por la dirección link-local de la interfaz.

Por ejemplo, si se examina la interfaz de R2:

R2#show ipv6 int fa0/0 FastEthernet0/0 is up, line protocol is up ipv6 is enabled, link-local address is FE80::2E0:F7FF:FE22:5B01 No Virtual link-local address(es): Global unicast address(es): 2001:1:1:1:2E0:F7FF:FE22:5B01, subnet is 2001:1:1:1::/64 Joined group address(es): FF02::1 FF02::1 FF02::1:FF22:5B01 MTU is 1500 bytes ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds ICMP redirects are enabled ICMP unreachables are sent

Verificación de la conectividad

Debe haber conectividad exitosa entre los enrutadores. Utilice el comando ping para verificar el correcto funcionamiento de la red.

Guía de laboratorio 6

Descripción general

En esta práctica se conectarán cinco enrutadores a través de sus interfaces fastEthernet y se utilizará la herramienta de autoconfiguración para que dos de ellos reciban sus direcciones de red del otro enrutador.



Figura 10 Diagrama de conexión del laboratorio 6



Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
RO	Fa0/0	2001:1:1:1::1	/64	N/A
R1	Fa0/0	Autoconfiguración	Autoconfiguración	N/A
R2	Fa0/0	Autoconfiguración	Autoconfiguración	N/A
R3	Fa0/0	Autoconfiguración	Autoconfiguración	N/A
R4	Fa0/0	Autoconfiguración	Autoconfiguración	N/A
R5	Fa0/0	Autoconfiguración	Autoconfiguración	N/A
R6	Fa0/0	Autoconfiguración	Autoconfiguración	N/A

Tabla de direccionamiento

Desarrollo de la práctica

El primer paso de cada práctica debe ser la conexión de los dispositivos según el diagrama presentado. Recuerde verificar el cableado y encender los equipos antes de comenzar la práctica. Conecte el número de consolas necesarias para acceder a la configuración de los distintos dispositivos de red.

Preparando el enrutador

Borre las configuraciones previas en cada uno de los enrutadores y reinícielos antes de comenzar la configuración.

Configuración básica y de seguridad

Realice la configuración básica de los tres enrutadores, incluyendo:

- Nombre del enrutador.
- Desactivación de la búsqueda de DNS.
- Motd.
- Contraseña de modo EXEC privilegiado.
- Contraseña para la conexión por consola.
- Contraseña para las conexiones por Telnet.

Configuración de las interfaces FastEthernet

Realice la configuración de las interfaces de los enrutadores R0 R1, R2, R3, R4, R5 y R6, según la tabla de direccionamiento descrita anteriormente.

Verificación de las direcciones de la autoconfiguración

Asegúrese de que todos los enrutadores posean las direcciones IPv6 de autoconfiguración.

Verificación de la conectividad

Debe haber conectividad exitosa entre los enrutadores. Utilice el comando ping para verificar el correcto funcionamiento de la red.

Capítulo 4 Enrutamiento dinámico RIPng

Guía de laboratorio 7

Descripción general

En esta práctica se conectarán tres enrutadores a través de sus interfaces seriales. Para la distribución de los paquetes en la red se configurará el protocolo de enrutamiento RIPNG.

Objetivos de la práctica

- Conectar una red a partir de la conexión presentada.
- Realizar tareas de configuración básicas en un enrutador.
- Habilitar IPv6 Unicast Routing
- Configurar y activar las interfaces con direcciones IPv6.
- Activar RIPng en los enrutadores y habilitarlo en las interfaces correspondientes.
- Distribuir una ruta por defecto en RIPng.
- Probar y verificar las configuraciones.



Figura 11

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	4 máscara de subred	Gateway predeterminado
D 1	Fa0/0	2001:3:3:3::1	/64	N/A
KI	S0/0/0	2001:1:1:1:1	/64	N/A
	S0/0/0	2001:1:1:1::2	/64	N/A
R2	S0/0/1	2001:2:2:2::1	/64	N/A
	Loopback 0	2001:5:5:5::1	/64	N/A
D 2	Fa0/0	2001:4:4:4::1	/64	N/A
K3	S0/0/1	2001:2:2:2::2	/64	N/A
PC1	NIC	2001:3:3:3::2	/64	2001:3:3:3::1
PC2	NIC	2001:4:4:4::2	/64	2001:4:4:4::1
PC3	NIC	2001:3:3:3::3	/64	2001:3:3:3::1
PC4	NIC	2001:4:4:4::3	/64	2001:4:4:4::1

Tabla de direccionamiento

Desarrollo de la práctica

El primer paso de cada práctica debe ser la conexión de los dispositivos según el diagrama presentado. Recuerde verificar el cableado y encender los equipos antes de comenzar la práctica. Conecte el número de consolas necesarias para acceder a la configuración de los distintos dispositivos de red.

Preparando el enrutador

Borre las configuraciones previas en cada uno de los enrutadores y reinícielos antes de comenzar la configuración.

Configuración básica y de seguridad

Realice la configuración básica de los tres enrutadores, incluyendo:

- Nombre del enrutador
- Desactivación de la búsqueda de DNS
- MOTD
- Contraseña de modo EXEC privilegiado
- Contraseña para la conexión por consola.
- Contraseña para las conexiones por telnet

Habilitación global de IPv6

Habilite el protocolo IPv6 a nivel global en cada enrutador.

Configuración del enrutamiento dinámico

Para activar en un enrutador con IPv6 el uso de un protocolo de enrutamiento dinámico, se utiliza el comando IPv6 router. En este caso específico, se utilizará el protocolo de enrutamiento RIPng (Routing Information Protocol Next Generation) el cual es similar al RIPv2 de IPv4.

Los protocolos de enrutamiento de IPv6 son solo extensiones de los protocolos basados en IPv4.

En un enrutador pueden coexistir varios procesos de enrutamiento RIP independientes, por tanto el comando IPv6 router incluye, además del protocolo seleccionado, el nombre del proceso RIPng al cual se está refiriendo.

Enrutador(config)# ipv6 router rip [nombre del proceso RIPng]

Para esta práctica, el proceso de enrutamiento se llamará RUTEO, y debe ser activado en todos los enrutadores.

R1(config)#ipv6 router rip RUTEO

Direccionamiento y enrutamiento de las interfaces

Las interfaces se configurarán utilizando las direcciones presentadas en la tabla de direccionamiento de este laboratorio.

Para seleccionar las interfaces que realizará el enrutamiento a través de RIPng y se utilizará el comando IPv6 rip.

Enrutador(config-if)# ipv6 rip [nombre del proceso RIPng]

Configuración de las interfaces

En la interfaz S0/0/0 del enrutador R1, configure la dirección IPv6 que se encuentra en la tabla de direccionamiento, habilite el proceso de RIPng llamado "RUTEO" y configure la señal de reloj de 64000.

R1 (config) # interface serial 0/0/0 R1 (config-if) # ipv6 address 2001:1:1:1:1:1/64 R1 (config-if) # clock rate 64000 R1 (config-if) # ipv6 rip RUTEO enable R1 (config-if) # no shutdown R1 (config-if) # end Se hace lo mismo en la interfaz FastEthener 0/0 R1 (config) # interface fastEthernet 0/0

R1(config-if)# ipv6 address 2001:3:3:3::1/64

R1(config-if)# ipv6 rip RUTEO enable

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# end

Para los enrutadores R2 y R3 se configurarán entonces las interfaces seriales y de fastEthernet así:

R2(config)# interface s0/0/0

R2(config-if)# ipv6 address 2001:1:1:1::2/64

R2(config-if)# clock rate 64000

R2(config-if)# ipv6 rip RUTEO enable

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# end

R2(config) # interface s0/0/1

R2(config-if)# ipv6 address 2001:2:2:2::1/64

R2(config-if)# clock rate 64000

R2(config-if) # ipv6 rip RUTEO enable

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# end

R3(config)# interface s0/0/1

R3(config-if)# ipv6 address 2001:2:2:2::2/64

R3(config-if)# ipv6 rip RUTEO enable

R3(config-if)# no shutdown

R3(config-if)# end

R3(config)# interface fa0/0 R3(config-if)# ipv6 address 2001:4:4:4::1/64

R3(config-if)# ipv6 rip RUTEO enable

R3(config-if)# no shutdown

R3(config-if)# end

Configuración de la interfaz de Loopback

En la interfaz Loopback 0 del enrutador R2, también se configura la dirección IPv6 y a continuación se habilita el proceso de RIPng llamado "RUTEO".

R2(config)# interface Loopback 0 R2(config-if)# ipv6 address 2001:5:5:5::1/64 R2(config-if)# ipv6 rip RUTEO enable R2(config-if)# end

Almacenamiento de la configuración

Copie el archivo running-config en el archivo startup-config.

Verificación del enrutamiento dinámico

Una vez el protocolo de enrutamiento es activado en cada enrutador y converge, la red es completamente operativa.

Si se visualiza la tabla de enrutamiento, las rutas obtenidas por RIPng aparecen:

R1#show ipv6 route ipv6 Routing Table - 8 entries Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP U - Per-user Static route, M - MIPv6 11 - ISIS L1, 12 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2 D - EIGRP. EX - EIGRP external C 2001:1:1:1::/64 [0/0] via ::, Serial0/0/0 L 2001:1:1:1:1/128 [0/0] *via ::, Serial0/0/0* R 2001:2:2:2::/64 [120/1] via FE80::2D0:D3FF:FE2B:9501, Serial0/0/0 C 2001:3:3:3::/64 [0/0] via ::, FastEthernet0/0 L 2001:3:3:3::1/128 [0/0] via ::, FastEthernet0/0 R 2001:4:4:4::/64 [120/2] via FE80::2D0:D3FF:FE2B:9501, Serial0/0/0 R 2001:5:5:5::/64 [120/1] via FE80::2D0:D3FF:FE2B:9501, Serial0/0/0

L FF00::/8 [0/0] via ::, Null0

Otro comando de verificación es sh IPv6 protocols, que permite verificar los protocolos activos en el enrutador.

R1# show ipv6 protocols ipv6 Routing Protocol is "connected" ipv6 Routing Protocol is "static ipv6 Routing Protocol is "rip RUTEO" Interfaces: FastEthernet0/0 Serial0/0/0

Configuración de una ruta por defecto en RIPng

A continuación se configurará en el protocolo de enrutamiento RIPng, la interfaz Loopback 0 de R2 como la ruta por defecto de la red.

En el enrutador R2 debe utilizarse una variación del comando IPv6 rip para fijar la interfaz que servirá como camino de salida de la ruta por defecto:

R2(config)# interface Loopback 0 R2(config-if)# ipv6 rip RUTEO default-information originate R2(config-if)# end

Si se verifica nuevamente la tabla de enrutamiento del enrutador R1, podrá observarse la ruta por defecto enviada por RIPng.

R1#show ipv6 route ipv6 Routing Table - 9 entries Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP U - Per-user Static route, M - MIPv6 I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2 D - EIGRP, EX - EIGRP external R ::/0 [120/1] via FE80::2D0:D3FF:FE2B:9501, Serial0/0/0

- C 2001:1:1:1::/64 [0/0] via ::, Serial0/0/0
- L 2001:1:1:1:1/128 [0/0] via ::, Serial0/0/0
- R 2001:2:2:2::/64 [120/1] via FE80::2D0:D3FF:FE2B:9501, Serial0/0/0
- C 2001:3:3:3::/64 [0/0] via ::, FastEthernet0/0
- L 2001:3:3:3::1/128 [0/0] via ::, FastEthernet0/0
- R 2001:4:4:4::/64 [120/2] via FE80::2D0:D3FF:FE2B:9501, Serial0/0/0
- R 2001:5:5:5::/64 [120/1] via FE80::2D0:D3FF:FE2B:9501, Serial0/0/0
- L FF00::/8 [0/0] via ::, Null0

Configuración de los host

Configure en cada host la dirección IPv6 y el Gateway correspondiente. Recuerde que en el Anexo 2 se encuentran las especificaciones para la configuración de host con el sistema operativo Windows XP.

Verificación de la conectividad

Debe haber conectividad exitosa entre el dispositivo final y el enrutador. Utilice el comando ping para verificar el correcto funcionamiento de la red.

Guía de laboratorio 8

Descripción general

En esta práctica se conectarán cinco enrutadores a través de sus interfaces seriales. Para la distribución de los paquetes en la red se configurará el protocolo de enrutamiento RIPNg.

Objetivos de la práctica

- Conectar una red a partir de la conexión presentada.
- Realizar tareas de configuración básicas en un enrutador.
- Habilitar IPv6 Unicast Routing
- Configurar y activar las interfaces con direcciones IPv6.
- Activar RIPng en los enrutadores y habilitarlo en las interfaces correspondientes.
- Distribuir una ruta por defecto en RIPng.
- Probar y verificar las configuraciones.



Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
	Fa0/0	2001:3:3:3::1	/64	N/A
D.(Fa0/1	2001:5:5:5::1	/64	N/A
RI	S0/0/0	2001:1:1:1:1	/64	N/A
	S0/0/1	2001:7:7:7:1	/64	N/A
	Fa0/0	2001:B:B:B::1	/64	N/A
DO	S0/0/0	2001:1:1:1::2	/64	N/A
R2	S0/0/1	2001:2:2:2::1	/64	N/A
	Loopback 0	2001:C:C:C::1	/64	N/A
	Fa0/0	2001:4:4:4::1	/64	N/A
D 2	Fa0/1	2001:6:6:6::1	/64	N/A
K3	S0/0/0	2001:8:8:8::1	/64	N/A
	S0/0/1	2001:2:2:2::2	/64	N/A
D 4	Fa0/0	2001:9:9:9::1	/64	N/A
K4	S0/0/1	2001:7:7:7::2	/64	N/A
D <i>5</i>	Fa0/0	2001:A:A:A::1	/64	N/A
K3	S0/0/0	2001:8:8:8::2	/64	N/A
PC1	NIC	2001:3:3:3::2	/64	2001:3:3:3::1
PC2	NIC	2001:4:4:4::2	/64	2001:4:4:4::1
PC3	NIC	2001:3:3:3::3	/64	2001:3:3:3::1
PC4	NIC	2001:4:4:4::3	/64	2001:4:4:4::1
PC5	NIC	2001:5:5:5::2	/64	2001:5:5:5::1
PC6	NIC	2001:5:5:5::3	/64	2001:5:5:5::1
PC7	NIC	2001:6:6:6::2	/64	2001:6:6:6::1
PC8	NIC	2001:6:6:6::3	/64	2001:6:6:6::1
PC9	NIC	2001:B:B:B::2	/64	2001:B:B:B::1
PC10	NIC	2001:B:B:B::3	/64	2001:B:B:B::1
PC11	NIC	2001:A:A:A::2	/64	2001:A:A:A::1
PC12	NIC	2001:A:A:A::3	/64	2001:A:A:A::1
PC13	NIC	2001:9:9:9::2	/64	2001:9:9:9::1
PC14	NIC	2001:9:9:9::3	/64	2001:9:9:9::1

Tabla de direccionamiento

Desarrollo de la práctica

Construcción del diagrama de conexión.

Realice la conexión de todos los hosts y los dispositivos de red para crear la topología de la figura.

Configuración básica y de seguridad

Realice la configuración básica nombrando los dispositivos y fijando contraseñas. Por efectos prácticos, durante las simulaciones se recomienda utilizar una misma palabra para las contraseñas. Aquí usaremos la palabra *seguridad*.

Habilitación global de IPv6

Habilite el protocolo IPv6 a nivel global en cada enrutador.

Configuración del enrutamiento dinámico

Active en el enrutador el protocolo de enrutamiento RIPng, utilizando como nombre de proceso la palabra "PRUEBA".

Direccionamiento y enrutamiento de las interfaces

Realice la configuración de las interfaces de los enrutadores R1, R2, R3, R4 y R5, según la tabla de direccionamiento presentada y habilítelas para ser usadas por el protocolo de enrutamiento RIPNg.

Configuración de los host

Debe configurar en cada host la dirección IPv6 y el Gateway correspondiente.

Configuración de una ruta por defecto en RIPng

Distribuya utilizando RIPng la ruta hacia Interfaz Loopback 0 de R2 como la ruta de salida por defecto de la red.

Verificación de la conectividad

Una vez que el protocolo de enrutamiento construye sus tablas y las distribuye, la red es completamente operativa. Asegúrese de que todos los PC puedan realizar ping a sus gateways y a otros PC, así como también a todos los enrutadores.

Capítulo 5 Enrutamiento dinámico EIGRPv3

Guía de laboratorio 9

Descripción general

En esta práctica se conectarán tres enrutadores a través de sus interfaces seriales. Para la distribución de los paquetes en la red se configurará el protocolo de enrutamiento EIGRPv3.

Objetivos de la práctica

- Conectar una red a partir de la conexión presentada.
- Realizar tareas de configuración básicas en un enrutador.
- Habilitar IPv6 Unicast Routing
- Configurar y activar las interfaces con direcciones IPv6.
- Autorizar EIGRPv3 en las interfaces correspondientes.
- Probar y verificar las configuraciones.



Figura 13 Diagrama de conexión del laboratorio 9

Tabla d	de dii	ecciona	miento
---------	--------	---------	--------

Dispositivo	Interfor	Dirección IP	Máscara do subrod	Gateway
Dispositivo	E _a O/O	2001.1.1.1.1.1	<u>/64</u>	N/A
	Fa0/0	2001:1:1:1:1	/04	IN/A
R1	S0/0/0	2001:4:4:4::1	/64	N/A
	S0/0/1	2001:6:6:6::1	/64	N/A
	Fa0/0	2001:2:2:2::1	/64	N/A
R2	S0/0/0	2001:4:4:4::2	/64	N/A
	S0/0/1	2001:5:5:5::1	/64	N/A
	Fa0/0	2001:3:3:3::1	/64	N/A
R3	S0/0/0	2001:6:6:6::2	/64	N/A
	S0/0/1	2001:5:5:5::2	/64	N/A
PC1	NIC	2001:1:1:1::2	/64	2001:1:1:1:1:1
PC2	NIC	2001:2:2:2::2	/64	2001:2:2:2::1
PC3	NIC	2001:3:3:3::2	/64	2001:3:3:3::1

Desarrollo de la práctica

El primer paso de cada práctica debe ser la conexión de los dispositivos según el diagrama presentado. Recuerde verificar el cableado y encender los equipos antes de comenzar la práctica. Conecte el número de consolas necesarias para acceder a la configuración de los distintos dispositivos de red.

Preparando el enrutador

Borre las configuraciones previas en cada uno de los enrutadores y reinícielos antes de comenzar la configuración.

Configuración básica y de seguridad

Realice la configuración básica de los tres enrutadores incluyendo:

- Nombre del enrutador.
- Desactivación de la búsqueda de DNS.
- Мотd.
- Contraseña de modo EXEC privilegiado.
- Contraseña para la conexión por consola.
- Contraseña para las conexiones por telnet.

Habilitación global de IPv6

Habilite el protocolo IPv6 a nivel global en cada enrutador.

Configuración del enrutamiento dinámico

Para activar en un enrutador con IPv6 el uso de un protocolo de enrutamiento dinámico, se utiliza el comando IPv6 route. En este caso específico se utilizará el protocolo de enrutamiento EIGRPv3 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).

Para configurar EIGRPv3 deben ejecutarse los siguientes comandos:

Enrutador(config)# ipv6 router eigrp [Número del sistema autónomo de 1 - 65535]

Enrutador(config-rtr)#router-id [Identificador de enrutador como una dirección IPv4]

Enrutador(config-rtr)# no shutdown

Para esta práctica, el proceso de enrutamiento utilizará un sistema autónomo 1 y un router-id de 10.1.1.1 1:

R1(config)# ipv6 router ospf 1 R1(config-rtr)# router-id 10.1.1.1 R1(config-rtr)# no shutdown

Debe repetirse este paso en todos los enrutadores, modificando los identificadores de router así:

Direccionamiento y enrutamiento de las interfaces

Las interfaces se configurarán utilizando las direcciones presentadas en la tabla de direccionamiento de este laboratorio.

Para seleccionar las interfaces que realizarán el enrutamiento a través de EIGRP se utilizará el comando *IPv6 eigrp*, con el mismo número de sistema autónomo que se escogió en el punto anterior.

Enrutador(config-if)# ipv6 eigrp [Número del sistema autónomo de 1 - 65535]

Configuración de las interfaces

En la interfaz S0/0/0 del enrutador R1, configure la dirección IPv6 que se encuentra en la tabla de direccionamiento y habilite el enrutamiento dinámico de EIGRPv3 (con sistema autónomo 1) en la interfaz, utilizando los siguientes comandos, en cada interface:

R1(config)# interface s0/0/0 R1(config-if)# ipv6 address 2001:4:4:4::1/64 R1(config-if)# ipv6 eigrp 1 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# end

Continúe con las demás interfaces configurando la señal de reoj en 64000 cuando sea necesario:

R1(config)# interfaces 0/0/1 R1(config-if)# ipv6 address 2001:6:6:6::1/64 R1 (config-if) # clock rate 64000 R1 (config-if) # ipv6 eigrp 1 R1 (config-if) # no shutdown R1 (config-if) # end R1 (config) # interface fa0/0 R1 (config-if) # ipv6 address 2001:1:1:1:1/64 R1 (config-if) # ipv6 eigrp 1 R1 (config-if) # no shutdown R1 (config-if) # end

Para los enrutadores R2 y R3 se configurarán entonces las interfaces seriales y de fastEthernet así:

R2(config) # interface s0/0/0R2(config-if) # ipv6 address 2001:4:4:4::2/64 R2(config-if) # clock rate 64000 R2(config-if) # ipv6 eigrp 1 R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# end R2(config) # interface s0/0/1R2(config-if) # ipv6 address 2001:5:5:5::1/64 R2(config-if) # clock rate 64000R2(config-if) # ipv6 eigrp 1 R2(config-if) # no shutdown R2(config-if)# end R3(config) # interface s0/0/0R3(config-if) # ipv6 address 2001:6:6:6::2/64 R3(config-if) # ipv6 eigrp 1 R3(config-if)# no shutdown

R3(config-if)# end R3(config)# interface s0/0/1 R3(config-if)# ipv6 address 2001:5:5:5::2/64 R3(config-if)# ipv6 eigrp 1 R3(config-if)# no shutdown R3(config)# end R3(config)# interface fa0/0 R3(config-if)# ipv6 address 2001:3:3:3::1/64 R3(config-if)# ipv6 eigrp 1 R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# end

Almacenamiento de la configuración

Copie el archivo running-config en el archivo startup-config.

Configuración de los host

Configure en cada host la dirección IPv6 y el Gateway correspondiente. Recuerde que en el Anexo 2 se encuentran las especificaciones para la configuración de host con el sistema operativo Windows XP.

Verificación de la conectividad

Una vez el protocolo de enrutamiento es activado en cada enrutador y converge, la red es completamente operativa. Utilice el comando show IPv6 route para verificar que todas las redes sean conocidas por todos los enrutadores de la red.

Debe haber conectividad éxitosa entre el dispositivo final y el enrutador. Utilice el comando ping para verificar el correcto funcionamiento de la red.

Guía de laboratorio 10

Descripción general

En esta práctica se conectarán cuatro enrutadores a través de sus interfaces seriales. Para la distribución de los paquetes en la red se configurará el protocolo de enrutamiento EIGRPv3.



Figura 14 Diagrama de conexión del laboratorio 10 2001:2:2:2::/64 2001:3:3:3::/64 2001:7:7:7:/6 50/0/0 50/0/1 Fa0/0 Fa0/ 2001:1:1:1::/64 Sw3 2960 2001:4:4:4::/64 Sw1 2960 2001:5:5:5::/64 0/0/0 50/0/1 Ea0/0 Sw2 2960 2001:6:6:6::/64

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
	Fa0/0	2001:1:1:1:1	/64	N/A
R1	S0/0/0	2001:2:2:2::1	/64	N/A
	S0/0/1	2001:5:5:5::1	/64	N/A
D 2	S0/0/0	2001:2:2:2::2	/64	N/A
KZ	S0/0/1	2001:3:3:3::1	/64	N/A
	Fa0/0	2001:7:7:7:1	/64	N/A
R3	S0/0/0	2001:4:4:4::1	/64	N/A
	S0/0/1	2001:3:3:3::2	/64	N/A
	Fa0/0	2001:6:6:6::1	/64	N/A
R4	S0/0/0	2001:4:4:4::2	/64	N/A
	S0/0/1	2001:5:5:5::2	/64	N/A
PC0	NIC	2001:1:1:1::2	/64	2001:1:1:1::1
PC1	NIC	2001:1:1:1::3	/64	2001:1:1:1::1
PC2	NIC	2001:7:7:7::2	/64	2001:7:7:7:1
PC3	NIC	2001:7:7:7::3	/64	2001:7:7:7:1
PC4	NIC	2001:6:6:6::2	/64	2001:6:6:6::1
PC5	NIC	2001:6:6:6::3	/64	2001:6:6:6::1

Tabla de direccionamiento

Desarrollo de la práctica

Construcción del diagrama de conexión

Realice la conexión a de todos los hosts y los dispositivos de red para crear la topología de la figura.

Configuración básica y de seguridad

Realice la configuración básica nombrando los dispositivos y fijando contraseñas. Por efectos prácticos, durante las simulaciones se recomienda utilizar una misma palabra para las contraseñas. Aquí usaremos la palabra seguridad.

Habilitación global de IPv6

Habilite el protocolo IPv6 a nivel global en cada enrutador.

Configuración del enrutamiento dinámico

Active en el enrutador el protocolo de enrutamiento EIGRPv3, utilizando como número de sistema autónomo 1.

Direccionamiento y Enrutamiento de las interfaces

Realice la configuración de las interfaces de los enrutadores R1, R2, R3 y R4, según la tabla de direccionamiento presentada y habilítelas para ser usadas por el protocolo de enrutamiento EIGRPv3.

Configuración de los host

Debe configurar en cada host la dirección IPv6 y el Gateway correspondiente.

Verificación de la conectividad

Una vez que el protocolo de enrutamiento construye sus tablas y las distribuye, la red es completamente operativa. Asegúrese de que todos los PC puedan realizar ping a sus gateways y a otros PC, así como también a todos los enrutadores

Capítulo 6 Enrutamiento dinámico OSPFv3

Guía de laboratorio 11

Descripción general

En esta práctica se conectarán tres enrutadores a través de sus interfaces seriales. Para la distribución de los paquetes en la red se configurará el protocolo de enrutamiento OSPFv3.

Objetivos de la práctica

- Conectar una red a partir de la conexión presentada.
- Realizar tareas de configuración básicas en un enrutador.
- Habilitar IPv6 Unicast Routing
- Configurar y activar las interfaces con direcciones IPv6.
- Autorizar OSPFv3 en las interfaces correspondientes.
- Probar y verificar las configuraciones.



Figura 15 Diagrama de conexión del laboratorio 11

Tabla de direccionamiento	Tabla	de	direccionamiento
---------------------------	-------	----	------------------

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
	Fa0/0	2001:1:1:1:1	/64	N/A
R1	S0/0/0	2001:4:4:4::1	/64	N/A
	S0/0/1	2001:6:6:6::1	/64	N/A
	Fa0/0	2001:2:2:2::1	/64	N/A
R2	S0/0/0	2001:4:4:4::2	/64	N/A
	S0/0/1	2001:5:5:5::1	/64	N/A
	Fa0/0	2001:3:3:3::1	/64	N/A
R3	S0/0/0	2001:6:6:6::2	/64	N/A
	S0/0/1	2001:5:5:5::2	/64	N/A
PC1	NIC	2001:1:1:1::2	/64	2001:1:1:1:1
PC2	NIC	2001:2:2:2::2	/64	2001:2:2:2::1
PC3	NIC	2001:3:3:3::2	/64	2001:3:3:3::1

Desarrollo de la práctica

El primer paso de cada práctica debe ser la conexión de los dispositivos según el diagrama presentado. Recuerde verificar el cableado y encender los equipos antes de comenzar la práctica. Conecte el número de consolas necesarias para acceder a la configuración de los distintos dispositivos de red.

Preparando el enrutador

Borre las configuraciones previas en cada uno de los enrutadores y reinícielos antes de comenzar la configuración.

Configuración básica y de seguridad

Realice la configuración básica de los tres enrutadores incluyendo:

- Nombre del enrutador
- Desactivación de la búsqueda de DNS
- MOTD
- Contraseña de modo EXEC privilegiado
- Contraseña para la conexión por consola.
- Contraseña para las conexiones por telnet

Habilitación global de IPv6

Habilite el protocolo IPv6 a nivel global en cada enrutador.

Configuración del enrutamiento dinámico

Para activar en un enrutador con IPv6 el uso de un protocolo de enrutamiento dinámico, se utiliza el comando *IPv6 router*. En este caso específico se utilizará el protocolo de enrutamiento OSPFv3 (*Open Shortest Path First*).

Para configurar OSPFv3 deben ejecutarse los siguientes comandos:

Enrutador(config)# ipv6 router ospf [Número deproceso de 1 - 65535]

Enrutador(config-rtr)#router-id [Identificador de enrutador como una dirección IPv4]

Enrutador(config-rtr)# no shutdown

Para esta práctica, el proceso de enrutamiento utilizará un sistema autónomo 1 y un router-id de 10.1.1.1 1: R1(config)# ipv6 router ospf 1

R1(config-rtr)# router-id 10.1.1.1

R1(config-rtr)# no shutdown

Este paso debe repetirse en los otros enrutadores modificando el router-id cada vez:

R2(config)# ipv6 enrutador ospf 1 R2(config-rtr)# enrutador-id 10.2.2.2 R3(config)# ipv6 enrutador ospf 1 R3(config-rtr)# enrutador-id 10.3.3.3

Direccionamiento y enrutamiento de las interfaces

Las interfaces se configurarán utilizando las direcciones presentadas en la tabla de direccionamiento de este laboratorio.

Para seleccionar las interfaces que realizarán el enrutamiento a través de OSPF se utilizará el comando IPv6 ospf, con el mismo número de proceso que se escogió en el punto anterior.

Enrutador(config-if)# ipv6 ospf [Número de proceso 1 - 65535] area [Identifica el area ospf 0 -429967295]

Configuración de las Interfaces

En la interfaz S0/0/0 del enrutador R1, configure la dirección IPv6 que se encuentra en la tabla de direccionamiento y habilite el enrutamiento dinámico de EIGRPv3 (con sistema autónomo 1) en la interfaz, utilizando los siguientes comandos, en cada interface:

R1(config)# interface s0/0/0 R1(config-if)# ipv6 address 2001:4:4:4::1/64 R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# end

Continúe con las demás interfaces configurando la señal de reoj en 64000 cuando sea necesario:

R1(config)# interface s0/0/1 R1(config-if)# ipv6 address 2001:6:6:6::1/64 R1(config-if)# clock rate 64000 R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# end R1(config)# interface fa0/0 R1(config-if)# ipv6 address 2001:1:1:1:1:1/64 R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# end

Para los enrutadores R2 y R3 se configurarán entonces las interfaces seriales y de fastEthernet así:

R2(config) # interface s0/0/0R2(config-if)# ipv6 address 2001:4:4:4::2/64 R2(config-if)# clock rate 64000 R2(config-if) # ipv6 ospf 1 area 0R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# end R2(config) # interface s0/0/1R2(config-if)# ipv6 address 2001:5:5:5::1/64 R2(config-if)# clock rate 64000 R2(config-if) # ipv6 ospf 1 area 0R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# end R3(config) # interface s0/0/0R3(config-if)# ipv6 address 2001:6:6:6::2/64 R3(config-if) # ipv6 ospf 1 area 0 R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# end R3(config) # interface s0/0/1R3(config-if)# ipv6 address 2001:5:5:5::2/64 R3(config-if) # ipv6 ospf 1 area 0

R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# end R3(config)# interface fa0/0 R3(config-if)# ipv6 address 2001:3:3:3::1/64 R3(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0 R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# end

Almacenamiento de la configuración

Copie el archivo running-config en el archivo startup-config.

Configuración de los host

Configure en cada host la dirección IPv6 y el Gateway correspondiente. Recuerde que en el Anexo 2 se encuentran las especificaciones para la configuración de host con el sistema operativo Windows XP.

Verificación de la conectividad

Una vez el protocolo de enrutamiento es activado en cada enrutador y converge, la red es completamente operativa. Utilice el comando *show IPv6 route* para verificar que todas las redes sean conocidas por todos los enrutadores de la red.

Debe haber conectividad éxitosa entre el dispositivo final y el enrutador. Utilice el comando *ping* para verificar el correcto funcionamiento de la red.
Guía de laboratorio 12

Descripción general

En esta práctica se conectarán tres enrutadores a través de sus interfaces seriales. Para la distribución de los paquetes en la red se configurará el protocolo de enrutamiento OSPFv3.



Figura 16 Diagrama de conexión del laboratorio 12



Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
	Fa0/0	2001:1:1:1:1	/64	N/A
R1	S0/0/0	2001:4:4:4::1	/64	N/A
	S0/0/1	2001:6:6:6::1	/64	N/A
	Fa0/0	2001:2:2:2::1	/64	N/A
R2	S0/0/0	2001:4:4:4::2	/64	N/A
	S0/0/1	2001:5:5:5::1	/64	N/A
	Fa0/0	2001:3:3:3::1	/64	N/A
R3	S0/0/0	2001:7:7:7::1	/64	N/A
	S0/0/1	2001:5:5:5::2	/64	N/A
	Fa0/0	2001:8:8:8::1	/64	N/A
R4	S0/0/0	2001:7:7:7::2	/64	N/A
	S0/0/1	2001:6:6:6::2	/64	N/A
PC1	NIC	2001:1:1:1::2	/64	2001:1:1:1:1
PC2	NIC	2001:2:2:2::2	/64	2001:2:2:2::1
PC3	NIC	2001:3:3:3::2	/64	2001:3:3:3::1
PC4	NIC	2001:8:8:8::2	/64	2001:8:8:8::1

Tabla de direccionamiento

Desarrollo de la práctica

Construcción del diagrama de conexión

Realice la conexión a de todos los hosts y los dispositivos de red para crear la topología de la figura.

Configuración básica y de seguridad

Realice la configuración básica nombrando los dispositivos y fijando contraseñas. Por efectos prácticos, durante las simulaciones se recomienda utilizar una misma palabra para las contraseñas. Aquí usaremos la palabra *seguridad*.

Habilitación global de IPv6

Habilite el protocolo IPv6 a nivel global en cada enrutador.

Configuración del enrutamiento dinámico

Active en el enrutador el protocolo de enrutamiento OSPFv3, utilizando como número de sistema autónomo 1.

Direccionamiento y enrutamiento de las interfaces

Realice la configuración de las interfaces de los enrutadores R1, R2, R3 y R4, según la tabla de direccionamiento presentada y habilítelas para ser usadas por el protocolo de enrutamiento EIGRPv3.

Configuración de los host

Debe configurar en cada host la dirección IPv6 y el Gateway correspondiente.

Verificación de la conectividad

Una vez que el protocolo de enrutamiento construye sus tablas y las distribuye, la red es completamente operativa. Asegúrese de que todos los PC puedan realizar ping a sus gateways y a otros PC, así como también a todos los enrutadores



Guía de laboratorio 13

Descripción general

En esta práctica se maneja el concepto de Dual Stack, a través del cual los nodos IPv6 contienen implementación completa de IPv4 para permitirles usar paquetes de cualquiera de los dos protocolos.

Objetivos de la práctica

- Conectar una red a partir de la conexión presentada.
- Realizar tareas de configuración básicas en un enrutador.
- Habilitar IPv6 Unicast Routing
- Configurar y activar las interfaces usando Dual Stack.
- Establecer enrutamientos RIPv2 y RIPng como parte
- de la configuración de Dual Stack.
- Probar y verificar las configuraciones.



Figura 17 Diagrama de conexión del laboratorio 13

		Protocolo		Máscara	Gateway
Dispositivo	Interfaz	IP	Dirección IP	de subred	predeterminado
R1	Fa0/0	IPv6	2001:1:1:1::1	/64	N/A
		IPv4	192.168.1.1	/24	N/A
	S0/0/0	IPv6	2001:2:2:2::1	/64	N/A
		IPv4	192.168.2.1	/30	N/A
	S0/0/0	IPv6	2001:2:2:2::2	/64	N/A
D 2		IPv4	192.168.2.2	/30	N/A
KZ	S0/0/1	IPv6	2001:3:3:3::1	/64	N/A
		IPv4	192.168.3.1	/30	N/A
R3	Fa0/0	IPv6	2001:4:4:4::1	/64	N/A
		IPv4	192.168.4.1	/24	N/A
	S0/0/1	IPv6	2001:3:3:3::2	/64	N/A
		IPv4	192.168.3.2	/30	N/A
РСО	NIC	IPv6	2001:1:1:1::2	/64	2001:1:1:1:1
		IPv4	192.168.1.3	/24	192.168.1.1
PC1	NIC	IPv6	2001:1:1:1::3	/64	2001:1:1:1:1
		IPv4	192.168.1.2	/24	192.168.1.1
PC2	NIC	IPv6	2001:4:4:4::2	/64	2001:4:4:4::1
		IPv4	192.168.4.3	/24	192.168.4.1
PC3	200	IPv6	2001:4:4:4::3	/64	2001:4:4:4::1
	NIC	IPv4	192.168.4.2	/24	192.168.4.1

Tabla de direccionamiento

Desarrollo de la práctica

El primer paso de cada práctica debe ser la conexión de los dispositivos según el diagrama presentado. Recuerde verificar el cableado y encender los equipos antes de comenzar la práctica. Conecte el número de consolas necesarias para acceder a la configuración de los distintos dispositivos de red.

Preparando el enrutador

Borre las configuraciones previas en cada uno de los enrutadores y reinícielos antes de comenzar la configuración.

Configuración básica y de seguridad

Realice la configuración básica de los tres enrutadores incluyendo:

- Nombre del enrutador
- Desactivación de la búsqueda de DNS
- MOTD
- Contraseña de modo EXEC privilegiado
- Contraseña para la conexión por consola.
- Contraseña para las conexiones por telnet

Habilitación global de IPv6

Habilite el protocolo IPv6 a nivel global en cada enrutador.

Direccionamiento y enrutamiento de las interfaces

Las interfaces se configurarán utilizando las direcciones presentadas en la tabla de direccionamiento de este laboratorio, tanto las IPv4 como las IPv6. Adicionalmente se configurarán los prototcolos de enrutamiento RIP y RIPng simultáneamente.

Configuración en R1

Configure las interfaces de R1 con las direcciones IP (versiones 4 y 6) de la tabla proporcionada en el diagrama de topología. Habilite el proceso de RIPng llamado "RUTEO" utilizando los siguientes comandos:

R1(config)# interface fa0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)# ipv6 address 2001:1:1:1::1/64 R1(config-if)# ipv6 rip RUTEO enable R1(config-if)# no shutdown R1(config)# interface s0/0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255 R1(config-if)# ipv6 address 2001:2:2:2::1/64 R1(config-if)# ipv6 rip RUTEO enable R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# end Para configurar el enrutamiento dinámico RIP en la direcciones IPv4 se digitan los comandos tradicionales de RIPv2, para esta conexión:

R1(config)# router rip R1(config-enrutador)# version 2 R1(config-enrutador)# network 192.168.1.0 R1(config-enrutador)# network 192.168.2.0

Para configurar el enrutamiento dinámico RIPng en la direcciones IPv6 se debe habilitar el protocolo en el enrutador, tal como se ha manejado en prácticas anteriores:

R1(config)#ipv6 router rip RUTEO

Configuración en R2 y R3

El procedimiento anterior debe repetirse en los dos enrutadores faltantes, para lograr la conectividad completa.

Por tanto las interfaces de R2 serán:

R2(config)# interface s0/0/0R2(config-if)# ip address 192.168.2.2 255.255.255 R2(config-if)# ipv6 address 2001:2:2:2::2/64 R2(config-if)# clock rate 64000 R2(config-if)# ipv6 rip RUTEO enable R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# end R2(config)# interface s0/0/1R2(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.252 R2(config-if)# ipv6 address 2001:3:3:3::1/64 R2(config-if)# clock rate 64000 R2(config-if)# ipv6 rip RUTEO enable R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# end

Y la configuración de los protocolos de enrutamiento:

R2(config)# enrutador rip R2(config-enrutador)# version 2 R2(config-enrutador)# network 192.168.2.0 R2(config-enrutador)# network 192.168.3.0 R2(config)#ipv6 router rip RUTEO

Ahora para R3:

R3(config)# interface fa0/0 R3(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 R3(config-if)# ipv6 address 2001:4:4:4::1/64 R3(config-if)# ipv6 rip RUTEO enable R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# end R3(config)# interface s0/0/1 R3(config-if)# ip address 192.168.3.2 255.255.255.252 R3(config-if)# ipv6 address 2001:3:3:3::2/64 R3(config-if)# ipv6 rip RUTEO enable R3(config-if)# no shutdown

R3(config-if)# end

Y la configuración de los protocolos de enrutamiento:

R3(config)# enrutador rip R3(config-enrutador)# version 2 R3(config-enrutador)# network 192.168.3.0 R3(config-enrutador)# network 192.168.4.0 R2(config)#ipv6 router rip RUTEO

R2 (comg)# ipvo router rip koreo

Almacenamiento de la configuración

Copie el archivo running-config en el archivo startup-config.

Configuración de los host

Configure en cada host la dirección IPv6 y el Gateway correspondiente. Recuerde que en el Anexo 2 se encuentran las especificaciones para la configuración de host con el sistema operativo Windows XP.

Verificación de la conectividad

Una vez el protocolo de enrutamiento es activado en cada enrutador y converge, la red es completamente operativa. Utilice los comando *show IPv6 route* y *show ip route* para verificar que todas las redes sean conocidas por todos los enrutadores de la red tanto en IPv6 como en IPv4.

Debe haber conectividad éxitosa entre el dispositivo final y el enrutador. Utilice el comando *ping* para verificar el correcto funcionamiento de la red.

Guía de laboratorio 14

Descripción general

En esta práctica se maneja el concepto de Dual Stack, a través del cual los nodos IPv6 contienen implementación completa de IPv4 para permitirles usar paquetes de cualquiera de los dos protocolos.

Objetivos de la práctica

- Conectar una red a partir de la conexión presentada.
- Realizar tareas de configuración básicas en un enrutador.
- Habilitar IPv6 Unicast Routing
- Configurar y activar las interfaces usando Dual Stack.
- Establecer enrutamientos RIPv2 y RIPng como parte de la configuración de Dual Stack.
 - Probar y verificar las configuraciones.

Figura 18 Diagrama de conexión del laboratorio 14



Dispositivo	Interfaz	Protocolo IP	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	Fa0/0	IPv4	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	Fa0/0	IPv6	2001:1:1:1:1:1	/64	N/A
	S0/0/0	IPv4	192.168.2.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/0	IPv6	2001:2:2:2::1	/64	N/A
	S0/0/1	IPv4	192.168.5.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	IPv6	2001:5:5:5::1	/64	N/A
	S0/0/0	IPv4	192.168.2.2	255.255.255.252	N/A
D 2	S0/0/0	IPv6	2001:2:2:2::2	/64	N/A
K2	S0/0/1	IPv4	192.168.3.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	IPv6	2001:3:3:3::1	/64	N/A
R3	Fa0/0	IPv4	192.168.4.1	255.255.255.0	N/A
	Fa0/0	IPv6	2001:4:4:4::1	/64	N/A
	S0/0/0	IPv4	192.168.7.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/0	IPv6	2001:7:7:7::1	/64	N/A
	S0/0/1	IPv4	192.168.3.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	IPv6	2001:3:3:3::2	/64	N/A
R4	Fa0/0	IPv4	192.168.6.1	255.255.255.0	N/A
	Fa0/0	IPv6	2001:6:6:6::1	/64	N/A
	S0/0/1	IPv4	192.168.5.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	IPv6	2001:5:5:5::2	/64	N/A
R5	Fa0/0	IPv4	192.168.8.1	255.255.255.0	N/A
	Fa0/0	IPv6	2001:8:8:8::1	/64	N/A
	S0/0/0	IPv4	192.168.7.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/0	IPv6	2001:7:7:7:1	/64	N/A
РСО	NIC	IPv4	192.168.2.	255.255.255.0	192.168.1
		IPv6	22001:1:1:1::2	/64	2001:1:1:1:1

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Protocolo IP	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
		IPv4	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PCI	NIC	IPv6	22001:1:1:1::3	/64	22001:1:1:1::1
DOD		IPv4	192.168.4.3	255.255.255.0	192.168.4.1
PC2	NIC	IPv6	2001:4:4:4::2	/64	2001:4:4:4::
PC3	NIC	IPv4	192.168.4.2	255.255.255.0	192.168.4.1
		IPv6	2001:4:4:4::3	/64	2001:4:4:4::
PC4	NIC	IPv4	192.168.6.2	255.255.255.0	192.168.6.1
		IPv6	2001:6:6:6::3	/64	2001:6:6:6::1
DOF		IPv4	192.168.6.3	255.255.255.0	192.168.6.1
PC5	NIC	IPv6	2001:6:6:6::2	/64	2001:6:6:6::1
PC6	NIC	IPv4	192.168.8.2	255.255.255.0	192.168.8.1
		IPv6	2001:8:8:8::3	/64	2001:8:8:8::1
DOT		IPv4	192.168.8.3	255.255.255.0	192.168.8.1
PC7	NIC	IPv6	2001:8:8:8::2	/64	2001:8:8:8::1

Desarrollo de la práctica

Construcción del diagrama de conexión.

Realice la conexión a de todos los hosts y los dispositivos de red para crear la topología de la figura.

Configuración básica y de seguridad

Realice la configuración básica nombrando los dispositivos y fijando contraseñas. Por efectos prácticos, durante las simulaciones se recomienda utilizar una misma palabra para las contraseñas. Aquí usaremos la palabra *seguridad*.

Habilitación global de IPv6

Habilite el protocolo IPv6 a nivel global en cada enrutador.

Configuración del enrutamiento dinámico

Active en los enrutadores los protocolos de enrutamiento RIPv2 y RIPng entre las redes IPv4 e IPv6 respectivamente, utilizando como nombre de proceso la palabra "*prueba*".

Direccionamiento y enrutamiento de las interfaces

Realice la configuración de las interfaces de los enrutadores R1, R2, R3 R4 y R5, según la tabla de direccionamiento presentada y habilítelas para ser usadas por el protocolo de enrutamiento RIPv2 y RIPng..

Configuración de los host

Debe configurar en cada host la dirección IPv6 y el Gateway correspondiente.

Verificación de la conectividad

Una vez que el protocolo de enrutamiento construye sus tablas y las distribuye, la red es completamente operativa. Asegúrese de que todos los PC puedan realizar ping a sus gateways y a otros PC, así como también a todos los enrutadores.

Anexo 1 Convenciones utilizadas en los diagramas de conexión

	Cable cruzado	
	Cable de consola	
	Cable directo	
X	Enrutador	
ALL	Switch	
	Host	

Anexo 2 Configuración básica de un host con windows

Aunque no se realice comúnmente, los sistemas operativos de los computadores actuales están preparados para trabajar en redes de infraestructura IPv6. Es necesario, sin embargo, llevar a cabo una serie de pasos para dejarlo funcional según el sistema operativo utilizado.

A continuación se describirán los pasos de configuración de un host que trabaje bajo el sistema operativo Windows XP. Para el uso en Windows Vista y Windows 7 el paso A1.1 debe saltarse, ya que el protocolo IPv6 viene instalado y habilitado por defecto en estos sistemas operativos.

Paso 1: Instalación del protocolo IPv6 en el host

Abra una ventana de comandos como administrador de programa y ejecute el comando:

C:\>netsh interface ipv6 install

Paso 2: Verificar el soporte de IPv6

Utilizando el comando ping, se verifica el funcionamiento del protocolo. Seescoge un ping a la dirección ::1 que corresponde en IPv6 a la dirección Loopback. C:\>ping ::1 o ping6 ::1 Haciendo ping a ::1 desde ::1 con 32 bytes de datos: Respuesta desde ::1: tiempo<1m Respuesta desde ::1: tiempo<1m Respuesta desde ::1: tiempo<1m Estadísticas de ping para ::1: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

Paso 3: Desplegar interfaces IPv6

Con el comando IPv6 if se presentan las interfaces IPv6

C:\>ipv6 if

Paso 4: Desplegar interfaces del sistema

Con el comando ipconfig/all pueden observarse características de las interfaces como sus direcciones IPv4 e IPv6.

C:\> ipconfig /all

Paso 5: Configurar/Modificar las direcciones IPv6

Configurar una dirección IPv6 en una interfaz lógica del sistema

C:>netsh interface ipv6 add address [interface=]<cadena (nombre de interfaz o índice)> [address=]<dirección ipv6>[/<entero>] [[type=] unicast|anycast] [[validlifetime=]<entero>|infinite] [[preferredlifetime =]<entero>|infinite]

[[store=]active | persistent]

Por ejemplo, si se quiere configurar en la interfaz la dirección 2000::2, se configura:

C:\>netsh interface ipv6 add address 5 2000::2

Paso 6: Verificar la configuración

Para verificar que el host está correctamente configurado:

C: \geq netsh interface ipv6 show address 5

Anexo 3 Hardware y software requerido

Introducción

A continuación se presentarán de manera general los equipos utilizados por los autores para el desarrollo exitoso de los laboratorios planteados en este libro. Todos pertenecen a la marca Cisco Systems, al igual que los comandos utilizados en el libro.

En caso de no contar con todo el *hardware* necesario para el montaje de las prácticas, estas pueden ser reproducidas a través de *software* de simulación. Se recomienda el uso de la herramienta Cisco Packet Tracer. Específicamente los autores utilizaron la versión 5.3.

Router cisco 1841 enrutador de servicios integrados

El router Cisco 1841 Integrated Services forma parte de la serie Cisco 1800 Router de Servicios Integrados, que combinan sus servicios de datos, seguridad y tecnología inalámbrica [5].

Versión del 10s:

Se utilizó el sistema operativo de cisco en su versión 12.4(24) A, específicamente la versión Advanced IP Services. Este 10s cuenta con soporte para el direccio-

namiento y los protocolos de enrutamiento IPv6 utilizados en el libro, excepto para el protocolo de enrutamiento EIGRPv3, para el cual debe utilizarse la versión Advanced Enterprise Services. Para consultar más información sobre los sistemas operativos utilizados en los equipos Cisco diríjase a [11].

Interfaces mínimas para el desarrollo de las prácticas:

- 2-Puertos Seriales Async/Sync WAN
- 2 Puertos FastEthernet



Figura A2.1: Cisco 1800 Series Integrated Services Routers

Fuente: [21]

Switch Cisco serie Catalyst 2960

Se utilizaron los switches de Cisco modelo Catalyst 2960, que soportan voz, video, datos y acceso seguro. Ofrecen una administración escalable conforme cambian las necesidades de su negocio. Contienen 24 puertos 10/100 (FastE-thernet) y 2 puertos 1000BT (GigabitEthernet) [10].

Figura A2.2: Cisco Catalyst 2960 Swith



Fuente: [10]

Bibliografía

- ARIN. Arin Statistics. [En línea]. Disponible en: <https://www.arin.net/ knowledge/statistics/ >
- [2] BEIJNUM, Iljitsch Van. Running IPv6. New York: Apress, 2006. 266p. ISBN 1-59059-527-0
- [3] BROWN, Sam, et al. Configuring IPv6 for Cisco IOS. Estados Unidos: Syngress Publishing, Inc, 2002. 362 p. ISBN: 1-928994-84-9.
- [4] CERF, Vinton. DALAL, Yogen y SUNSHINE, Carl. Specification of Internet Transmission Control Program. RFC 675 [En línea]. Network Working Group, Diciembre 1974. Disponible en: http://tools.ietf.org/pdf/rfc675. pdf >
- [5] CHERITON, David. VMTP: Versatile Message Transaction Protocol. [En línea]. Network Working Group, Febrero 1988. Disponible en: < http:// tools.ietf.org/pdf/rfc1045.pdf >
- [6] CISCO SYSTEMS, Inc. Cisco 1800 Series Integrated Services Routers: Cisco 1841 Router (Modular). Data Sheet. [En línea]. USA: 2009. Disponible en: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps5853/product_data_sheet0900aecd8016a59b.pdf>

- [7] CISCO SYSTEMS, Inc. Cisco IOS Software Release 12.4 Features and Hardware. PRODUCT BULLETIN No. 2852. [En línea]. 2006. Disponible en: http://www.cisco.com/warp/public/cc/general/bulletin/software/ general/2852_pp.pdf >
- [8] CISCO SYSTEMS Inc. Cisco Packet Tracer. [En línea]. Disponible en: <http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/PacketTracer.html>
- [9] CISCO SYSTEMS Inc. IPv6 Basics. En: Deploying IPv6 in Unified Communications Networks with Cisco Unified Communications Manager 8.0(x) [En línea]. Junio 2010. Disponible en: http://www.cisco.com/en/ US/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/ipv6/basics.html >
- [10] CISCO SYSTEMS, Inc. IPv6 Headers. AT-A-GLANCE. [En línea]. 2005. Disponible en: <http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk648/tk872/ technologies_white_paper0900aecd80260042.pdf >
- [11] CISCO SYSTEMS, Inc. Switches de la serie Catalyst 2960 de Cisco. [En línea]. Disponible en Internet: <http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/routers_switches/catalyst_2960_series_switches/ index.html#~overview >
- [12] CISCO SYSTEMS, Inc. White Paper: Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide. [En línea]. Disponible en Internet: <http://www.cisco. com/web/LA/soluciones/comercial/products/enrutadors_switches/catalyst_2960_series_switches/index.html#~features >
- [13] GILLIGAN, R y NORDMARK, E. Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers. RFC 2893. [En línea]. Network Working Group. Agosto 2000. Disponible en: http://tools.ietf.org/pdf/rfc2893.pdf
- [14] GIRALDO GARCÍA, Dayana. Estudio Del Direccionamiento y los Protocolos de Enrutamiento Basados en IPv6. Trabajo de grado, pregrado. Universidad de San Buenaventura, Cali. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Electrónica. 2010. 118p.
- [15] HINDEN, R. y DEERING, S. Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture. RFC 3513. [En línea]. Network Working Group. Abril 2003. Disponible en: http://tools.ietf.org/pdf/rfc3513.pdf

- [16] HINDEN, R. y DEERING, S. IP Version 6 Addressing Architecture. RFC 2373 [En línea]. Network Working Group, Julio 1998. Disponible en: < http://tools.ietf.org/pdf/rfc2373.pdf >
- [17] INFORMATION SCIENCES INSTITUTE. Internet Protocol. DARPA Internet Program Protocol Specification. RFC 791[En línea]. Arlington: University of Southern California. Septiembre 1981. Disponible en: < http://tools.ietf.org/pdf/rfc791.pdf >
- [18] LEINER, Barry, et al. A Brief History of the Internet. <u>En</u>: Histories of the Internet. Internet Society. [En línea]. Disponible en: < http://www.isoc. org/internet/history/brief.shtml >
- [19] MATSUNAGA, S, et al. Applications of IPv6 Anycasting. [En línea]. IP Version 6 Working Group. Febrero de 2005. Disponible en: < http://tools. ietf.org/pdf/draft-ata-ipv6-anycast-app-01.pdf >
- [20] REKHTET, Y, et al. Address Allocation for Private Internets. RFC 1918 [En línea]. Network Working Group, Febrero 1996. Disponible en: < http:// tools.ietf.org/pdf/rfc1918.pdf >
- [21] STEWART, Bill. Living Internet. Internet History [En línea]. Enero 2000. Internet History. Disponible en: < http://www.livinginternet. com/i/ii.htm >

En la actualidad la expansión de Internet con infinidad de dispositivos direccionables y el crecimiento tecnológico y demográfico de países como China e India, que solicitan más y más direcciones de red, ha creado un grave agotamiento del espacio de direcciones IPv4. Los límites actuales son realmente críticos, y muy probablemente a mediados del próximo año se asignará la última dirección al público.

A fines de los ochenta ya se hacía evidente que la naciente red de redes, basada en el protocolo IPv4 y con cuatro mil millones de direcciones, no podría expandirse ilimitadamente. Desde ese momento se comenzaron a implementar estrategias que pretendían ahorrar al máximo el espacio de direcciones.

No fue sino hasta 1996 que se comenzaron a publicar RFC que definían el ya llamado protocolo IPv6, que ofrecería un espacio absurdo de 2¹²⁸ direcciones asignables. Sin embargo, a lo largo de estos años ha sido objeto de controversias por su poca operatividad en comparación con su predecesor el protocolo IPv4.

Pero, indudablemente, es el momento de IPv6. Incluso países como Estados Unidos ha volcado sus esfuerzos en un cambio real de las instituciones públicas que lleve cada vez más rápido al cambio total de sus redes a IPv6.

Los países latinoamericanos también han efectuado esfuerzos, a menudo no difundidos, para concienciar a ingenieros, técnicos y personal de IT a que se instruyan sobre todo lo relacionado con el protocolo de Internet versión 6 (IPv6). También el Gobierno y el sector privado deben invertir en capital, tiempo y recurso humano para la implementación exitosa de este cambio tecnológico.

Para ser coherentes con lo dicho, hoy presentamos este manual de laboratorio que se aventura a despertar la inquietud de los estudiantes de ingeniería (y por qué no, de los profesionales), para que realicen un acercamiento al nuevo protocolo. El estudio se enfoca en las estrategias de enrutamiento de paquetes (de manera dinámica o estática).



Universidad de San Buenaventura, seccional Cali La Umbría, carretera a Pance PBX: 318 22 00 - 448 22 22 Fax: 555 20 06 A.A 7154 y 25162 www.usbcali.edu.co